SPECTRUM TOOL

Programmi di utilità, grafica e disco

Roberto Rigo



GRUPPO EDITORIALE JACKSON



SPECTRUM TOOL

Programmi di utilità, grafica e gioco

> di Roberto Rigo



GRUPPO EDITORIALE JACKSON Via Rosellini, 12 20124 Milano

Copyright per l'edizione originale Gruppo Editoriale Jackson 1984
l Gruppo Editoriale Jackson ringrazia per il prezioso lavoro svolto nella stesura del edizione originale la signora Francesca Di Fiore, e l'Ing. Roberto Pancaldi.
rutti i diritti sono riservati. Stampato in Italia. Nessuna parte di questo libro può es- erer iprodotta, memorizzata in sistemi di archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o nezzo, elettronic, meccanico, fotocopia, registrazione o altri senza la preventiva ultorizzazione scritta dell'editore.
Stampato in Italia da:

Grafika 78 - Via Trieste, 20 - Pioltello

Fotocomposizione:

CorpoNove s.n.c. — Bergamo — via Borfuro 14/c — Tel. 22.33.65

SOMMARIO

PART	E I: UTILITÁ .						 					 		 		1
	PREFAZIONE .						 					 		 		1
	HEX LOADER.						 						÷	 		4
	DEC LOADER															
	NUMERO IN M	EMOF	RΙΑ				 			 				 		
	HEX-DEC DATA	A FOR	RM.	ĄΤ			 							 		7
	ASS.HEX-DEC	DATA	F	DR	MΑ	١T				 	 	 		 		
	HEX															13
	ASS.HEX						 				 	 				15
	LIST						 		١.	 	 					18
	ASS.LIST						 									19
-	ERASE LINE .						 									23
,	ASS.ERASE LIN	E					 									24
-	RENUMBER															26
-	FIND TOKEN .															31
	AUTONUMBER															36
	ASS.AUTONUM	BER .									 					38
- 1	FILE SCANNER						 				 					42
- 1	DETECT 1.0															44
	ASS.DETECT 1.	0														49
- 1	DETECT -S															63
,	ASS.DETECT -	S								 						64
- 1	HEAR THE MIC										 					66
,	ASS.HEAR THE	MIC														68
- 1	MPULSE															69
	ASS.IMPULSE															70
	E II: LA GRAF															73
	ROUTINE DI SE															73
																74
	SHBDX															
	ASS.SHBDX (SE															75
	SHBSX															77
																78

	SHBVS					ı																	80
	ROUTINE DI SE	OST	A٨	ИΕ	N	TC)	VE	EF	RT	ıc	A	LE	Ε	i			į	ì		i	ì	81
	ASS.SHBVG (SH	HIFT	V	EF	RS	0	L	A	L	ГС))												81
	SHBVG					ī						i			ì			ì	ì		i	ì	83
	ASS.SHBVG (SH																						85
	SUPER CHR\$																						86
	OTTOGRAF																						88
	PAINT																						89
	ASS.PAINT																						92
	CHR\$ EDITOR																						97
	ASS.VIDEO TRA																						105
	COUNTER																						
	GRAF																						119
PAR	TE III: I GIOCHI																						
	LUNAR LANDER																						
	BASE ATTACK .																						
	PISTA																						
	QUASIMODO																						
	WALL RUN																						148
	GOLF																						151
	RENNE																						157
	THE WALL																						161
	PING																						169
	GENERATORE N	1ORS	SE																				171

PARTE I

UTILITÀ

PREFAZIONE

Nella realizzazione di questo libro ho voluto mettere in risalto due cose:

la prima, la più importante, è mostrare come sia possibile realizzare programmi efficienti utilizzando due tecniche di programmazione e facendo-

le interagire: il BASIC e il LINGUAGGIO MACCHINA (L/M). Il perchè di questa scelta che comporta qualche compromesso, è molto semplice.

II BASIC è un buon linguaggio ma ha lo svantaggio di essere molto lento.

II LINGUAGGIO MACCHINA è molto veloce ma è abbastanza complicato
programmarlo.

Poter utilizzare l'uno e l'altro porta ad una via di mezzo tra ciò che è la praticità d'uso e la velocità di esecuzione di un programma. In generale ho voluto destinare al BASIC la gestione dei calcoli, degli input e output, lasciando al L/M l'esecuzione di brevi ma veloci subroutine di varia utilità.

La seconda cosa è strettamente collegata alla prima.

A volte non ci si accontenta di acquistare il software già pronto, bensi lo si vuole creare. È qui che si rivela la necessità di saper ben programmare in BASIC, ma anche in L/M.

Sono del parere che nessuno saprà mai sfruttare a fondo il proprio computer se non sa almeno un poco dialogare con il microprocessore che esso contiene.

Per concludere:

Le vie scelte nello sviluppare il software proposto possono essere ampiamente criticate. Ci sono infatti molti modi per affrontare e risolvere i vari problemi. Io ne propongo uno, e son sicuro che sulla base di quanto si può ricavare da questo libro, ciascuno saprà elaborare il proprio software adattandolo alle proprie necessità nel migliore dei modi.

Norme per l'introduzione dei listati

Ora che il lavoro è finito e che ho in mano una pila di listati, mi accorgo della necessità di dare qualche informazione su come digitari nel computer.

La maggior parte dei programmi sono stati tatti per poter girare su tutte le versioni dello Spectrum e perciò anche nelle due configurazioni di memoria, 16 e 48 Kbrute.

Molti di questi sono lunghi e a volte si dividono in due parti. Quando questo si verifica è perchè i due listati nella memoria di un 16k non ci stanno.

È consigliabile perció seguire le istruzioni al seguito di ogni programma. In generale uno dei due listati costituisce la parte in LINGUAGGIO MAC-CHINA (L'M) codificata in esadecimale nelle linee di DATA, esempio:

```
9000 DATA "3E", "02", "CD", "01", "16", ecc...
```

In questi casi occorre fare molta attenzione nel digitare i numerosi codici e, fatto molto importante, essi devono essere introdotti col cursore nel modo CAPS SHIET (o CAPS LOCK), cioè in maiuscolo.

Sempre prima di far girare il programma, bisogna salvario su nastro. Le routine in L/M sono delle belle cose ma un solo bit fuori posto manda in tilti il computer.

Con un po' di esperienza sarà facile ridurre i due generici listati in unico blocco, ad esempio accodando al programma principale su nastro, la parte in L/M richiamabile poi con un LOAD "nome del file" CODE xxxx dopo aver eseguito un CLEAR xxxx—1 dove xxxx è l'indirizzo da cui iniziare a memorizzare l'L/M.

Nei vari programmi di questo libro e particolarmente nei giochi, si fa largore uso di caratteri grafici. Questi nei listati sono stampati usando il caretare A.S.C.1.1 associato. La stampante usata non è infatti quella di produzione Sincilari e per motivi legati alla grafica ho ritenuto fosse più semplice seguire questa strada. È stato invece possibile stampare i caratteri grafici visibili sui tasti numerici dello Spectrum avendoli resi compatibili con la matrice utilizzata dalla stampante.

Struttura dei programmi

Come già spiegato in precedenza, questo libro mostra uno dei modi per programmare facendo agire fra loro il linguaggio BASIC e l'L/M. È chiaro che il metodo proposto non ha la pretesa di essere l'assoluto e comunque il niù corretto.

Ci sono modi più efficienti per programmare e, prima ancora, di affrontare un problema.

I programmi în questo libro sono per il novanta per cento di mia produzionemtre gli altri sono il risultato di una rielaborazione (in meglio spero) di ciò che qià c'era di interessante.

La maggior parte si compone di due parti:

- 1) il programma vero e proprio.
- 2) il listato assembler delle routines di cui esso si serve.

Ogni programma già contiene la codifica di tali routines in L/M in un certo numero di linee di DATA ma ho ritenuto fosse cosa utile dare anche il listato assembler di ciascuna di esse perché fosse possibile con un po' di pazienza apportare le eventuali necessarie modifiche.

Allo scopo gli assembler sono commentati per gruppi di linee dando ove possibile la descrizione operativa delle routines che risiedono in ROM.

In generale i programmi in L/M sono stati fatti per risiedere in RAM a partire dall'indirizzo 32000 per dare la possibilità di utilizzo anche a coloro che possiedono uno Spectrum 16k.

possiedono uno Spectrum 16k.

Per certe applicazioni ciò non è stato possibile per cui solo l'utente di un
48k notrà servirsene.

La maggior parte delle routine sono rilocabili. In linea di principio ciò significa che è possibile memorizzarle in ogni zona della memoria senza preqiudicarne il funzionamento.

Nello Spectrum ciò non è sempre vero. Ci sono zone di RAM utilizzate dal BASIC in vari modi, delle quali risulta pericoloso servirsi. A volte è la routine stessa che utilizzerà la zona di RAM nella quale l'abbiamo incautamente posta.

Tutti i listati sono il prodotto di una stampante e interfaccia parallela, dopo aver provato ciascun programma su uno Spectrum ISSUE TWO.

Credo che non vi siano problemi di sorta con gli Spectrum della serie suc-

cessiva e comunque con le varie interfacce ad essi collegate, MICRODRIVE compresi.

Per concludere desidero ringraziare il Sig. Gian Maria VITTADINI per la pazienza dimostrata nel darmi consigli per la stesura del libro e soprattutto per la collaborazione prestata nel redigere i vari programmi di gioco e la loro composizione graffica.

HEX LOADER

Questo è un semplice programma che serve per poter memorizzare in RAM valori numerici posti nelle linee di DATA.

Percio si userá spesso in quel programmi del libro che utilizzeranno routine in L/M, o comunque ove sia necessario porre in zone di RAM del numeri ben determinati. Questi valori per poter essere manipolati dal programma in o opgetto, devono essere insertiri come numeri essadecimali e visit come una stringa alfanumerica di due digit. La generica linea di DATA avrá questa forma:

```
1000 DATA "FO","1E","08", ecc...
```

Il valore numerico decimale viene estratto da questa stringa con poche e semplici manipolazioni e quindi messo in RAM (istruzioni POKE). L'elaborazione prosegue fino a che la stringa letta contiene i due asterischi "**" che rappresentano il marker di fine dati.

É necessario abbassare la RAMTOP se si desidera memorizzare questi dati in zone di memoria normalmente accessibili al BASIC. Ciò viene fatto con un CLEAR nnnn, essendo nnnn+1 la locazione iniziale ove memorizzare i dati

```
9900 REM HEX-CODE Caricatore
9005 REM
9010 REM Introducre i dati HEX
9015 REM con il CURSORE nel
9020 REM modo CAPS-LOCK
9025 POKE 23659,8
9030 CLEAR 31999: LET a=32800
```

```
9835 READ A$
9845 LET het.ODE A$(1)-48
9845 LET het.ODE A$(1)-48
9855 LET het.PK(A$(1)>'8")
9855 LET let.ODE A$(2)-48
9865 LET let.ODE A$(2)-48
9866 LET let.PK(A$(2)>'8")
9866 CAD (0)
9875 REM
9886 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9896 REM SUB NOME DEL PROGR.
9898 REM SUB NOME DEL PROGR.
9896 REM SUB NOME DEL PROGR.
9896 REM SUB NOME DEL PROGR.
```

DEC LOADER

Ovviamente esiste una maniera più semplice per memorizzare gli stessi dati. Basta cioè inserire i valori decimali nelle linee di DATA, leggerili e senza elaborazioni metterii in RAM. In tal caso la generica linea di DATA avrà la sequente forma:

```
9100 DATA 240.30.8. ecc...
```

Tuttavia mi permetto di consigliare un'ulteriore modifica:

```
9100 DATA "240", "30", "8", ecc...
```

Questa modifica appesantisce il lavoro del programmatore, ma occupa meno spazio in memoria e poi è perfettamente compatibile con il programma più avanti presentato (HEX-DEC DATA FORMAT).

```
9000 REM DEC-CODE Caricatore
9005 REM
9010 REM Introdurre i dati DEC
9015 REM tra gli apici ""
9020 REM Es. "255","10",ecc.
```

```
9825 REM
9838 CLERR 31999: LET a=32808
9835 REMD a#
9835 REM a***** THEN STOP
9845 REM
9855 LET v=VAIL a#: POKE a,v
9866 REM
9855 REM
9858 REM
9858
```

NUMERO IN MEMORIA

9100 DATA "**"

Come si vede in figura, porre il numero fra gli apici fa risparmiare 4 byte per coni numero che si considera.

Ciò avviene perché ogni costante numerica viene posta in memoria come un insieme di caratteri ASCII seguiti dal byte 0E (in esadecimale) che indica al calcolatore che i 5 byte successivi sono la rappresentazione floating-point o intera del numero in questione.

Questo non accade se il numero viene posto fra gli apici, esempio: "240", perchè esso viene visto come stringa alfanumerica.

Esempio di come e' memorizzata una linea di DATA in memoria

DATA = E4 Codice DATA

9100 DATA 240 / 9100 DATA "240"
9100-298C Numero di linea.
XX Due bute di
XX Lunohezza linea.

32	>	2				>	
34	>	4				>	
	>					>	
ØE	>	PREF	ISSO	**		>	
00	>	99			22	>	•
00	>	99					
00	>	99	LO				
FØ	>	240	HI				
aa	>	88					

HEX-DEC DATA FORMAT

Questo è un breve programmino che si avvale di una piccola routine in linguaggio macchina. A che cosa serve? È semplice. Qualsiasi dato numerico compreso tra 0 e 255, un byte, viene prelevato dalla memoria all'indirizzo specificato, convertito opzionalmente in esadecimale e ficcato in una linea di DATA che si andrà a ossizionare in coda al programma.

L'utilità di questo programma sarà più evidente a coloro che sono abituati ad inserire nei propri listati Basic un certo numero di dati numerici: per esempio una routine in L/M, come in questo caso, oppure dati che definiscono un nuovo carattere grafico.

C'è poco da dire sul programma in sè. Penso che sia chiaro e comprensibile a tutti. Bisogna però fare atterizione a una cosa: la variabile "i stabilisce il numero di dati che dovranno comparire in ogni linea. È bene non esagerare con questo valore per non correre il rischio di bioccare il sistema. La oruntine in Li, Mi intati adopera il buffer della stampante come memoria temporanea per costruire la linea Basic. Questo buffer è limitato a 256 byte quindi è molti facile saturato.

Il primo comando da dare una volta caricato il programma è RUN 9000 per permettere di caricare il L/M. Si potranno poi cancellare le linee di data che non servono più e iniziare a riprogrammarne di nuove.

Come sempre invito a dare un'occhiata al listato assembler per cercare di capire come il tutto funziona.

8000 8005	REM	DATA	LINE	FORMAT
8010 8015	REM	POKE	23658	, 8

```
8020 LET data=32000: LET nk=1
8025 LET r=4: LET c=23296: LET fl=0
8030 LET p=c+5: LET scroll=23692
8035 LET s=0: POKE p-1,228: CLS
8040 INPUT FLASH 1:"Inizio DATI ? ":i
8045 INPUT FLASH 1: "FINE DATE ? ":f
8050 INPUT FLASH 1: "Formato HEX/DEC ? "
: LINE as
8055 IF as(1)="H" THEN LET fl=1
8060 REM
8065 REM INIZIO ROUTINE
8070 REM
8075 FOR J=1 TO f: LET n=PEEK J
ARAR CO SUB 8115: NEXT I
8085 IF ok THEN GO SUB 8280
             POKE 23658.0
8898
8095 BEEP .1.20: STOP
8100 REM
8105 REM
             POKE "xx",
9119 REM
8115 POKE p.34: LET p=p+1
8120 IF £1 THEN GO TO 8145
8125 LET n##STR# n
8130 FOR z=1 TO LEN n#
8135 POKE p.CODE n#(z)
8140 LET pmp+1: NEXT z: GO TO 8160
8145 GO SUB 8259
8150 POKE p,h+48+7*(h>9): LET p=p+1
8155 POKE p.1+48+7*(1>9): LET p=p+1
9160 POKE p. 34: LET pmp+1
9165 POKE p.44
8170 LFT pep+1: LET ses+1
8175 IF JOSE AND SON THEN RETURN
8180 IF J=f AND $<r THEN GO TO 8280
8185 POKE (p-1),13: LET s=0
8190 REM
8195 REM SUB # di LINEA
A200 REM
8205 LET n=p-c-4: GO SUB 8245
8210 POKE c+2,1: POKE c+3,h
9215 LET p=c+5: POKE scroll,-1
8220 RENDOMIZE USR data
8225 BEEP .1,25: RETURN
```

```
8230 REM
8235 REM SUB N LOW-HIGHT
8240 REM
9245 LET d=256; G0 T0 8255
8250 LET d=16
8255 LET h=INT (n/d)
8260 LET l=n-h*d: RETURN
8265 REM
8270 REM SUB POKE "**"
9275 PEM
8280 POKE p.34: LET p=p+1
8285 POKE p.42: LET p=p+1
8290 POKE p.42: LET p=p+1
8295 POKE p.34: LET p=p+2
8300 LET ok=0: GO TO 8185
9000 REM
9005 REM HEX-CODE Caricatore
9010 REM
9030 CLEAR 31999: LET a=32000
9035 RESD 45
9040 IF as="**" THEN STOP
9045 LET h=CODE a$(1)-48
9050 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
9055 LET 1=CODE ##(2)-48
9060 LET 1=1-7*(a$(2)>"@")
9065 POKE a, 16*h+1: LET a=a+1
9070 GO TO 9035
9075 REM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9085 REM
9090 REM SUB DATA LINE FORMAT
9095 REM
9100 DATA "21", "0F", "27", "CD"
9105 DATA "6E", "19", "28", "41"
9110 DATA "1A", "67", "13", "1A"
9115 DATA "6F", "01", "05", "00"
9120 DATA "09", "EB", "21", "0F"
9125 DATA "27", "A7", "ED", "52"
9130 DATA "38", "2F", "21", "00"
9135 DATA "5B", "72", "23", "73"
9140 DATA "2B", "D5", "EB", "ED"
9145 DATA "4B", "02", "5B", "03"
9150 DATE "03", "03", "03", "C5"
```

9

```
9155 DATA "D5","2A","4B","5C"
9160 DATA "1A","CD","8B","0F"
9165 DATA "ED","53","4B","5C"
9178 DATA "D1","13","C1","8B"
9175 DATA "79","8B","20","EB"
9180 DATA "15","22","CD","01"
9185 DATA "16","E1","C3","2D"
9190 DATA "16","6","78","
```

ASS.HEX-DEC DATA FORMAT

Questa routine è usata dal programma HEX-DEC DATA FORMAT. Il suo compito è quello di accodare al listato di questo programma Basic una nuova linea i cui dati sono stati denositati nel butter di stampante.

```
LINEE DA 150 a 170:
```

Si cerca la linea Basic col numero 9999 (che è il massimo consentito) e se esiste si da un messaggio di errore.

```
LINEE DA 190 a 310:
```

Si carica nei registri HL il numero dell'ultima linea Basic e le si somma l'incremento (fissato in 5, ma è possibile modificarlo) e si controlla che il numero così ottenuto non superi 9999.

```
LINEE da 330 a 390:
```

La zona di RAM del buffer di stampante (da 5800 a 58FF esadecimali) viene utilizzata per memorizzare la nuova linea di Basic che andrà posta in coda al programma. Per cui si memorizza il nuovo numero di linea e,

```
LINEE da 410 a 580:
```

Prelevata la lunghezza della nuova linea Basic, si da inizio al trasferimento in fondo al programma aggiornando il puntatore di inizio variabili Basic.

LINEE da 590 a 620: Si lista la nuova linea.

LINEE da 630 a 640: Messaggio di errore.

7000		0000		ORG	32000
		0010			
		0020			"Routine"
		0030			"Sistema"
		0040			
ØF88			INST		
196E			FIND		196EH
1691			OPEN		
182D		0080	LIST	EQU	182DH
		0090	;		
		0100	;		"Variab."
		0110			
5B00			RAM	EQU	
5C4B		0130	VAR	EQU	5C4BH
		0140	;		
7000	210F27	0150	INIZ	LD	
7003	CD6E19	0160		CALL	FIND
7006	2841	0170		JR	Z,ERR
		0180	;		
7008	18	0190		LD	A,(DE)
7009	67	0200		LD	н, н
7D0A	13	0210		INC	DE
700B	18	0220		LD	A,(DE)
7D0C	6F	0230		LD	L,A
		0240	j.		
7D0D	010500	0250		LD	
7D10	09	0260		ADD	HL, BC
	EB	0270		EX	DE, HL
7012	210F27	0280		LD	HL,9999
7015	87 .	0290		AND	A
7016	ED52	0300		SBC	HL, DE
7D18	382F	0310		JR	C,ERR
		0320	j.		

701D 701E 701F 7020 7021 7022 7023 7027 7028 7029 7028 7028 7028 7020	23 73 28 D5 EB ED48025B 03 03 03	0330 0340 0350 0360 0370 0380 0490 0410 0420 0430 0450 0460 0460 0460	į	LD LD LD LD DEC PUSH EX LD INC INC PUSH PUSH	HL,RAM (HL),D HL (HL),E HL DE DE,HL BC,(RAM+2) BC BC BC BC BC BC BC
7030		0480 0490 0500		LD LD CALL	HL,(VAR) A,(DE) INST
7034	ED534B5C	0510		LD	(VAR), DE
	13	0520 0530		POP	DE DE
703A 703B	ØB	0540 0550		POP DEC	BC BC
	79 30	0560 0570		LD OR	A,C B
703E 7040		0580 0590		JR LD	NZ,LB0 R,2
	CD0116	0600		CALL	OPEN
7046	C32D18	0610 0620		POP JP	HL LIST
7049 7048		9639 9649 9659	ERR	RST DEFB END	8 ØFH
ERR	7049	0000		EHU	
LB0 INIZ	7D2B 7D00				
VAR	5C4B				
RAM	5800				
DPEN	182D 1601				
FIND	196E				
INST	ØF88				
#	620B				

HEX

Questo programma serve per fare il -DUMP- di zone di memoria cioè mostrarne sul video il contenuto eventualmente associato al relativo carattere ASCII

Qualcuno obietterà che sia inutile complicare le cose ricorrendo al L/M. Ma non è così poiché analizzando il listato assembler si possono imparare numerose cose ad esempio:

- come predisporre il video alla scrittura (il che significa come aprire il canale logico associato al video).
- come passare variabili numeriche al L/M senza ricorrere a macchinosi POKE,
- e infine come realizzare in L/M la conversione di un valore numerico nella corrispondente rappresentazione ASCII esadecimale.

A tutto questo si deve associare la velocità propria del linguaggio macchina e allora certe soluzioni diventano più accettabili.

```
HEX-CHR#-DUMP
1000 REM
1005 REM ESEMPIO UTILIZZO
1010 REM ROUTINE DI HEX-PRINT
1015 REM
1020 BORDER 1: PAPER 1: INK 7
1025 CLEAR 31999: GO SUB 1175
1030 FOR 1=0 TO 7
1035 POKE USR "a"+i,0: NEXT i
1040 CLS : POKE USR "a"+4.16
1045 INPUT "INDIRIZZO INIZIALE ? ":i
1050 INPUT "INDIRIZZO FINALE ? ":f
1055 CLS : LET HX=32000
1060 LET s=5: LET SCRL=HX+57
1865 PRINT BT 8.9: "HEX-CHR$-DUMP"
1070 FOR J=1 TO f STEP s
1075 PRINT AT 21.0:
1080 IF JK256 THEN RANDOMIZE 0+USR HX
1085 RANDOMIZE J+USR HX
1090 PRINT " ":
```

```
1095 FOR km0 TO c-1
1100 RANDOMIZE PEEK (j+k)+USR HX
1105 PRINT " ";: NEXT k
1110 PRINT " ";
1115 FOR k=0 TO s-1
1120 LET p=PEEK ( i+k )
1125 IF p>31 AND p<128 THEN PRINT CHR$
p:: GO TO 1135
1130 PRINT CHR$ 144;
1135 PRINT " ":: NEXT k
1140 BEEP .01.60
1145 RANDOMIZE USR SCRL
1150 NEXT J
1155 GO TO 1045
1160 REM
1165 REM HEX-CODE Caricatore
1170 REM
1175 LET a=32000
1180 PRINT AT 10.11: "ATTENDERE"
1185 BEEP .01.65: READ 45
1190 IF ag="**" THEN RETURN
1195 LET h=CODE #$(1)-48
1200 LET h=h-7*(a#(1)>"@")
1205 LET 1=CODE #$(2)-48
1210 LET l=1-7*(a$(2)>"@")
1215 POKE a 16*b+1: LET ama+1
1220 GO TO 1185
1225 REM
1230 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1235 REM
1240 REM
                 HEX
1245 REM
1250 DATA "2A", "65", "5C", "ED"
1255 DATA "5B", "63", "5C", "A7"
1260 DATA "FD", "52", "7D", "FE"
1265 DATA "05", "DA", "8B", "28"
1270 DATA "3E", "02", "CD", "01"
1275 DATA "16", "CD", "1B", "7D"
1280 DATA "C3", "28", "2D", "CD"
1285 DATA "99", "1E", "78", "A7"
1290 DATA "C4", "24", "7D", "79"
1295 DATA "F5", "1F", "1F", "1F"
1300 DATA "1F", "CD", "2D", "7D"
```

```
1985 DATA "FI", "ES", "GF", "GF"
1916 DATA "30", "FE", "GA", "398"
1915 DATA "30", "FE", "GA", "398"
1915 DATA "30", "FE", "GA", "398"
1915 DATA "20", "GS", "GS",
```

ASS HEX

Questa subroutine serve per stampare il contenuto del registro BC in esadecimale sullo schermo.

Veniamo al commento del listato:

```
LINEE da 160 a 220:
```

In queste linee di programma ci si assicura che il valore da stampare in Hox sia stato correttamente passaro al linguaggi macchina. Ciò è stato fatto eseguendo un test sul contenuto della zona RAM definità alale variabili sistema STED e STBT (chiamate giù o meno con lo tesso nome sul moli le Basic). Questa zona di RAM è utilizzata dal Basic per memorizzare i l'audire temporaneo di alcune variabili correttemente utilizzate. Dato che in gere temporaneo di alcune variabili correttemente utilizzate. Dato che in genere abbiamo a che fare con variabili in floating-point ne risulta che, di ciascuna di esse, se ne da una rappresentazione a 5 byte ed è questo il valore da controllare essendo una sola la variabile che passa dal Basic al L/M con l'istruzione del tipo RANDOMIZE var. + USR 32000.

Si dà un messaggio di errore nel caso la variabile non sia stata passata.

LINEE da 230 a 240:

In queste linee si apre il canale logico dedicato allo schermo: A=2. Se il registro A avesse contenuto ad esempio il numero 3 l'output sarebbe stato diretto alla stampante, con A = 0 oppure 1 si predisporrebbe l'uscita sulla parte bassa dello schermo.

LINEE da 250 a 260:

Qui è molto semplice: si chiama la routine di conversione e prima del ritorno al Basic si ripristina quella famosa zona di RAM, di cui prima abbiamo parlato. con un valore a caso.

LINEE da 270 a 430:

Si esegue il prelievo del numero che si vuole convertire e lo si passa alla routine di conversione.

LINEE da 440 a 450:

Di volta in volta si stampa sul canale logico selezionato in precedenza il carattere ASCII relativo al nostro numero in esadecimale.

7D 00	0000		ORG	32000
	0010	;		
	0020	;		"Routine"
	0030	;		"Sistema"
		;		
1E99	0050	LDBC	EQU	1E99H
2D28	9969	STACK	EQU	2D28H
288B	9979	ERR	EQU	288BH
1601	9989	OPEN	EQU	1601H
0010	0090	OUTC	EQU	10H
	0100	;		
	0110	j		"Yariab."
	0120	;		

5065	0130	STED	EQU	5065H
5063	0140	STBT	EQU	5C63H
	0150	;		
7D00 2A655C	0160	INIT	LD	HL,(STED)
7D03 ED5B635C	0170		LD	DE,(STBT)
7D07 A7	0180		AND	A
7D08 ED52	0190		SBC	HL, DE
7D0A 7D	0200		LD	A,L
7D0B FE05	0210		CP	5
7000 DA8B28	0220		JP	C,ERR
7D10 3E02	0230		LD	A,2
7D12 CD0116	0240		CALL	OPEN
7D15 CD1B7D	0250		CALL	LDRG
7D18 C3282D	0260		JP	STACK
7D1B CD991E	0270	LDRG	CALL	LDBC
7D1E 78	0280		LD	A,B
7D1F A7	0290		AND	A
7D20 C4247D	0300		CALL	NZ,CONV
7023 79	0310		LD	A,C
7024 F5	0320	CONV	PUSH	AF
7D25 1F	0330		RRA	
7D26 1F	0340		RRA	
7D27 1F	0350		RRA	
7D28 1F	0360		RRA	
7D29 CD2D7D	0370		CALL	HIBLE
7D2C F1	0380		POP	AF
702D E60F	0390	HIBLE	AND	0FH
7D2F C630	0400		ADD	30H
7D31 FE3A	0410		CP	ЭRН
7D33 38 02	0420		JR	C,OUT1
7D35 C607	0430		ADD	7
7D37 D7	9449	OUT1	RST	OUTC
7D38 C9	0450		RET	
	0460		END	
OUT1 7D37				
NIBLE 7D2D CONV 7D24				
LDRG 7D1B				
INIT 7D00				
STBT 5063				
STED 5065				
OUTC 0010				
OPEN 1601				

ERR	2883
STRCK	2D28
LDBC	1E99
*	6062

LIST

Questo programma permette di listare un gruppo di linee di un programma Basic comprese tra due numeri di linea.

È noto infatti che lo Spectrum non permette di listare su schermo o su stampante un certo numero di linee. A volte però si sente questa necessità e qui viene dato un esempio di come si può aggirare l'ostacolo.

La solita routine in linguaggio macchina va memorizzata in RAM con un RIN 9000. A questo punto si può cancellare il programma Basic del caricatore del L/M e caricare quello che bisoona far stampare.

```
Il comando da dare è del tipo:
```

```
BANDOMIZE 100 + 255 × USB 32000
```

dove 100 e 255 sono due numeri di linea, iniziale e finale, tra le linee Basic da stampare, mentre 32000 è il solito indirizzo in RAM dove abbiamo allocato la routine in I/M

Date un'occhiata anche a questa da cui si ricava, fra le varie cose, l'indirizzo in ROM ove il computer accede per listare una linea Basic.

```
9000 REM
9005 REM HEX-CODE Caricatore
9010 REM
9010 REM
9030 CLERR 31999: LET a=32000
9035 READ a8
9040 IF a8e"1x" THEN STOP
9045 LET h=CODE a8(1)-48
9050 LET h=N-7X: A8(1)-49
9050 LET 1=1-7X: A8(2)-49
9060 LET 1=1-7X: A8(2)-49
```

```
9065 POKE a,16*h+l: LET a=a+1
9070 GD TD 9035
9075 RFM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9095 REM
9090 REM
                SUB LIST
9095 REM
9100 DATA "3E", "03", "18", "02"
9105 DATA "3E", "02", "F5", "2A"
9110 DATA "65", "5C", "ED", "5B"
9115 DATA "63", "5C", "A7", "ED"
9120 DATA "52" "7D" "FF" "08"
9125 DATA "DA", "8B", "28", "F1"
9130 DATA "CD", "01", "16", "21"
9135 DATA "99", "99", "22", "5E"
9140 DATA "5C", "CD", "99", "1E"
9145 DATA "ED", "43", "82", "58"
9150 DATA "CD", "99", "1E", "C5"
9155 DATA "E1", "CD", "6E", "19"
9160 DATA "7E", "E6", "C0", "20"
9165 DATA "24", "CD", "9A", "16"
9170 DATA "ED", "53", "00", "5B"
9175 DATA "2B", "ED", "4B", "02"
9180 DATA "5B", "03", "CD", "80"
9185 DATA "19", "30", "12", "16"
9190 DATA "20", "D9", "E5", "D9"
9195 DATA "CD", "6E", "18", "D7"
9200 DATA "D9", "E1", "D9", "2A"
9205 DATA "00", "5B", "23", "18"
9210 DATA "D4", "CD", "2B", "2D"
9215 DATA "C3", "28", "2D", "**"
```

ASS LIST

La routine seguente è utilizzata dal programma LIST, e permette di listare su video o su stampante un certo numero di linee. Il comando da dare è il sequente:

RANDOMIZE X + Y * USR RAM

dove: X = linea iniziale

BAM — indirizzo della routine in BAM

Commento:

LINEE da 230 a 420:

A seconda del punto di ingresso di questa routine, la stampa verrà fatta sul video o sulla stampante. Quindi:

PTER = stampante PRINT = video

TEST per vedere se i numeri delle due linee sono stati correttamente specificati (altrimenti messaggio di errore).

Quindi si prelevano tali numeri dopo aver azzerato la variabile di sistema

Questa normalmente contiene un indirizzo e se ne serve il computer in fase di editing. In caso di errore si memorizza in XPTR il punto in cui è avvenu-

LINEE do 430 a 530:

Si ricerca la linea il cui numero è contenuto in HL e si fa un TEST per vedere se è l'ultima linea da stampare.

LINEE da 540 a 640:

Si stampa la linea : il registro D contiene il codice del carattere che si desidera stampare dopo il numero di linea. Normalmente è il carattere (spazio), ma il computer a seconda dei casi adopera

Prima di ritornare al Basic si devono ripristinare le zone di memoria svuotate dei numeri di linea suddetti. Ciò è necessario per non mandare in tilt il sistema.

7D00 0000 ORG 32000 0010 ; 0020 ; "Routine"

		0030 0040			"Sistema"
196E			FIND	EQU	196EH
169A			LINU	EQU	1698H
1980			CPLN	EQU	198ØH
		9989		EQU	186EH
186E			OPEN	EQU	1601H
1601			LDBC	EQU	1E99H
1E99			STBC	EQU	2D2BH
2D2B				EQU	288BH
2663			ERRM	EGU	288BH
		0130			
		0140	;		"Variab."
		0150	j		
5B00			LIH1	EQU	5B00H
5802			LIN2	EQU	5B02H
5C5F			XPTR	EQU	5C5FH
5065			ENDS	EQU	5C65H
5063		0200	BOTS	EQU	5C63H
0020		0210	CHAR	EQU	
		0220	;		
7000	3E03	0230	PTER	LD	A,3
7D02	1802	0240		JR	TEST
7004	3EØ2	0250	PRINT	LD	A,2
7006		0260	TEST	PUSH	AF
7007		0270		LD	HL, (ENDS)
7D0A		0280		LD	DE,(BOTS)
700E		0290		AND	A
7D0F		0300		SBC	HL, DE
7D11		0310		LD	A.L
7D12		0320		CP	10
7D14		0330		JP	C, ERRM
7017		0340		POP	AF
7018		0350		CALL	
	210000	0360		LD	HL.0
7D1E	225F5C	0370		LD	(XPTR),HL
7021		0380		CALL	
7D24				LD	(LIN2),BC
	CD991E	0490		CALL	LDBC
7D2B		0410		PUSH	
7D20		0420		POP	HL.
7020	CD6E19		NEXT	CALL	FIND
		0440		LD	B,(HL)
7030		0440		AND	9C0H
7031	E600	9459		nii	00011

7033	2024	0460		JR	NZ,END
7035	CD9R16	0470		CALL	LINU
7038	ED53005B	0480		LD	(LIN1), DE
7D3C	2B	0490		DEC	HL
7D3D	ED4B025B	0500		LD	BC,(LIN2)
7D41	03	0510		INC	BC
7042	CD8019	0520		CALL	CPLN
7D45	3012	0530		JR	NC, END
7047	1620	9549		LD	D, CHAR
7D49		0550		EXX	
	E5	0560		PUSH	HL
7D4B		0570		EXX	
	CD6E18	0580		CALL	
7D4F		0590		RST	10H
	D9	0600		EXX	
7D51		0610		POP	HL
7D52		0620		EXX	
	28005B	9639		LD	HL, (LIN1)
7D56		0640		INC	HL
	1804	0650		JR	NEXT
7059		9669	END	CALL	STBC
705C	C32B2D	0670		JP	STBC
		0680		END	
END	7D 5 9				

END	7D59
NEXT	7D2D
TEST	7006
PRINT	7004
PTER	7000
CHAR	9929
BOTS	5063
ENDS	5065
XPTR	5C5F
LIN2	5802
LIN1	5B00
ERRM	2883
STBC	2D2B
LDBC	1E99
OPEN	1601
PRIL	186E
CPLN	1980
LINU	169A
FIND	196E
#	6962

ERASE LINE

Il programma ERASE LINE serve a cancellare un blocco di linee Basic. Quello che si vede in figura è il listato del programma caricatore del L/M coi relativi dati. Dopo il RUN il programma metterà in memoria questa piccola routine a partire dall'indirizzo 32000.

Per vedere se tutto funziona, digitare il seguente comando:

```
RANDOMIZE 9000+9160*USB 32000
```

Il risultato sarà quello di cancellare le linee tra 9000 e 9160 comprese. Nel dare il comando è necessario interporre tra i due numeri di linea il segno "meno" oppure il "più" e poi il segno "per" o "diviso", insomma con priorità aritmetica più alta rispetto al precedente. Non così facendo si otterrà un messaggio di errore del tipo:

```
Q Parameter Error, 0:1
```

Se tutto funziona, si otterrà il seguente messaggio:

N Statement Lost, 0:1

Date un'occhiata al listato assembler per vedere come tutto ciò avviene.

```
9000 REM
9005 REM HEX-CODE Caricators
9010 REM
9030 CLEAR 31999: LET #=32000
9035 READ 48
9040 IF AS="**" THEN STOP
9945 LET becode #$(1)-48
9050 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
9055 LET 1=CODE a#(2)-48
9060 LET 1=1-7*(a#(2)>"0")
9065 POKE a.16*h+l: LET a=a+1
9070 GO TO 9035
9075 REM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9085 REM
9090 REM SUB ERASE PROG. LINE
```

```
9995 REM
9100 DRTM "28", "65", "50", "ED"
9100 DRTM "58", "69", "50", "67"
9100 DRTM "58", "69", "50", "67"
9110 DRTM "50", "59", "70", "68", "51"
9110 DRTM "60", "99", "12", "88", "88", "88"
9120 DRTM "60", "99", "12", "88", "12", "88", "12", "88", "12", "88", "12", "65", "61", "65", "61", "60", "68", "61", "65", "61", "65", "61", "65", "61", "65", "61", "65", "61", "60", "68", "89", "89", "89", "89", "81", "80", "80", "82", "88", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "81", "8
```

ASS. ERASE LINE

Il commento a questa routine è molto semplice. I codici sono stati memorizzati a partire dalla locazione 32000, ma come i più esperti avranno notato, la routine risulta essere riliocabile in gualungue zona della memoria.

Veniamo al commento:

```
LINEE da 150 a 210:
```

Test. Ci si assicura che il calcolatore abbia messo in memoria i due numeri di linea, altrimenti si da un messaggio di errore.

```
LINEE da 220 a 370:
```

Si prelevano questi numeri, si cercano gli indirizzi delle rispettive linee, si calcola il numero complessivo di byte occupati dalle linee comprese fra quelle indicate incluse e

```
LINEE da 380 a 430:
```

si cancellano producendo il messaggio N Statement Lost....

7D99	0000	ORG	32000
	0010 ;		
	0020 :		"Routine"
	0030 ;		"Sistema"
	0040 ;		
288B	0050 ERRM	EQU	288BH
1E99	0060 LDBC	EQU	1E99H
196E	0070 FIND	EQU	196EH
19E8	0080 DELB	EQU	19E8H
	0090 ;		
	0100 ;		"Variab."
	0110 ;		
5065	0120 ENDS		5C65H
5063	0130 BOTS	EQU	5C63H
	0140 ;		
7D00 2A655C	0150 INIZ		HL, (ENDS)
7D03 ED5B635C		LD	DE,(BOTS)
7D07 A7	0170	AND	A
7008 ED52	0180	SBC	HL, DE
700A 7D	0190	LD	A,L
7DØB FEØA	0200	CP	10
700D DA8B28	0210 MIST		C,ERRM
7D10 CD991E	0220		LDBC
7D13 03	0230	INC	BC
7D14 C5	0240	PUSH	
7D15 CD991E	0250		LDBC
7018 C5	0260	PUSH	
7D19 E1	0270	POP	HL
7D1A CD6E19	0280	CALL	
7D1D EB	0290	EX	DE, HL
7D1E E1	0300	POP	HL
7D1F D5	0310	PUSH	
7D20 CD6E19	0320	CALL	
7D23 D1	0330	POP	DE
7D24 A7	0340	AND SBC	A DE
7D25 ED52	0350	JR	HL, DE
7027 2808	0360	JR JR	Z,EXIT
7D29 38E2	0370 0380	EX.	C,MIST DE,HL
7D2B EB 7D2C D5	0390	PUSH	
	0390 0400	POP	BC BC
7D2D C1 7D2E CDE819	0400	CALL	
7D2E CDE819 7D31 CF	0410 0420 EXIT		08H
rusi cr	0420 EVII	NO1	OUN

7032	16	0430 0440	DEFB 16H END
EXIT	7D31		
MIST	7D0D		
INIZ	7000		
BOTS	5063		
ENDS	5065		
DELB	19E8		
FIND	196E		
LDBC	1E99		
ERRM	288B		
#	6030		

RENUMBER

II RENUMBER serve a rinumerare le linee di un programma come noi desideramo in modo da ordinarle a partire da un numero voluto secondo un incremento, stabilito.

È inclusa la possibilità di rinumerare le linee a partire dalla prima fino ad una linea all'interno del programma.

Il renumber qui proposto è scritto in Basic e si appoggia su due routine in L/M e sebbene scritto in Basic, esso tiene conto di tutti i GOTO, GOSUB, RE-STORF, RUN, LIST, LIST, ENDE, sequiti da un pumpero di linea.

Il programma si divide in tre parti:

 la prima esegue un test in base ai parametri specificati nelle prime due linee (9950-9951) e cioè:

init = nuovo numero di linea dal quale partire a rinumerare,

LF = linea alla quale si deve fermare la rinumerazione.

cui inizia il nostro programma di rinumerazione.

step = passo tra due linee,

Infatti l'ultima linea rinumerata non deve avere numero superiore a quello della linea successiva e comunque non superiore o uquale a 9950, punto da

Questo risiede in memoria insieme a quello da rinumerare quindi bisogna fare attenzione che quest'ultimo non abbia linee che interferiscano con il RENUMBER.

In tal caso bisognerà rinumerare manualmente queste poche linee.

Per come lavora questo RENUMBER, è necessario che i comandi GOTO, GOSUB, ecc..., siano seguiti da numeri di linea a 4 digit (esempio: 0001, 0102, ecc...), e non da espressioni numeriche di vario genere (esempio: GOTO a * 10, GOSUB 1000 + a * x).

Per testare tutto il programma, cercando ogni comando seguito da numero di linea, si fa uso di una routine in linguaggio macchina. Questo programminio intercetta tutti questi comandi controllandone la «sintassi» e se qualco-sa va storto viene listata la linea con il cursore posto nel punto in cui bisogna apportare la correzione.

La seconda fase utilizza ancora la routine in L/M precedente, questa volta però essa fornisce l'indirizzo in RAM del comando intercettato che viene memorizzato nella variabile RS insieme al suo numero di linea.

La terza fase è la rinumerazione vera e propria: qui il RENUMBER inizia a controllare i vecchi numeri di linea e in base alle informazioni contenute. RS, verifica se ad essi punta uno dei comandi (GOSUB, GOTO, RUN, ecc.) già visti. Se così è, si aggiorna la destinazione e comunque si rinumera la li-nea.

II RENUMBER nella prima parte memorizza le due routine in L/M, di cui una si chiama FIND TOKEN e abbiamo già visto a che cosa serve, l'altra serve a cancellare le linee ed è qui introdotta per comodità.

Infatti dopo il RUN in memoria rimane solo il RENUMBER, mentre tutti i dati in L/M sono cancellati automaticamente.

A questo punto si può fare il MERGE del programma da rinumerare e dare il comando RUN 9950. Avvenuta la rinumerazione si può lasciare in memoria il programma rinumerato esequendo il comando GOTO 9999.

II RENUMBER in Basic, nonostante il L/M impiegato, è lento rispetto ad un equivalente programma totalmente in L/M.

Comunque può servire ai più smalliziati i quall, basandosi su ciò che qui è stato proposto, potrebbero trovare lo spunto per costruirsi un completo RE-NUMBER in L/M.

9000 REM 9005 REM HEX-CODE Caricatore

```
9010 RFM
9030 CLEAR 31999: GD SUB 9992: LET a=Nex
9835 PEAN :#
9040 IF as="**" THEN RANDOMIZE 0+9949*U
SR (Next+191)
9945 LET hmCDDF #$(1)-48
9050 | FT heb-7*(as(1))"@")
9055 LET 1=CODE a$(2)-48
9060 LET 1=1~7*(a9(2))"0")
9965 POKE a.16*b+1: LET a=a+1
9070 CO TO 9035
9075 REM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9085 REM
9090 REM SUB FIND TOKEN
9095 REM
9100 DATA "2A", "00", "58", "18", "14", "2A"
9105 DATA "53", "5C", "01", "DE", "26", "CD"
9110 DATA "80", "19", "D0", "CD", "9A", "16"
9115 DATA "ED", "53", "02", "5B", "CD", "BC"
9120 DETE "18", "ZE", "CD", "B6", "18", "FE"
9125 DATA "EA", "20", "09", "2A", "02", "5B"
9130 DETR "23", "CD", "6E", "19", "18", "DE"
9135 DATA "FE", "EC", "28", "1F", "FE", "ED"
9149 DATA "28", "18", "FE", "E5", "28", "17"
9145 DATA "FE", "F7", "28", "13", "FE", "CA"
9150 DATA "28", "0F", "FE", "F0", "28", "08"
9155 DATA "FF", "F1", "28", "97", "23", "FF"
9160 DETE "0D", "28", "BD", "18", "CC", "23"
9165 DATA "7E", "FE", "9D", "28", "F3", "2B"
9170 DATA "FE", "3A", "38", "ØE", "7E", "FE"
9175 DATA "CA", "28", "E9", "23", "22", "00"
9180 DATA "5B", "E5", "18", "31", "18", "9A"
9185 DATA "E5", "CD", "B8", "18", "CD", "B6"
9190 DATA "18", "22", "00", "58", "20", "23"
9195 DATA "FE", "3A", "28", "04", "FE", "0D"
9200 DATA "20", "1B", "2B", "2B", "7E", "2B"
9205 DATA "6E", "67", "CD", "6E", "19", "20"
9210 DATA "10", "01", "DE", "26", "CD", "80"
9215 DATA "19", "30", "08", "C1", "3A", "04"
9220 DATA "5B", "A7", "20", "D0", "C9", "3E"
9225 DATA "02", "32", "04", "5B", "CD", "01"
```

```
9230 DATA "16", "E1", "D9", "E5", "D9", "23"
9235 DATA "22", "5F", "5C", "2A", "02", "5B"
9240 DATA "CD", "6E", "19", "16", "23", "CD"
9245 DATA "6E"."18","D7","D9","E1","D9"
9250 DATA "11", "10", "00", "21", "90", "18"
9255 DATA "CD", "B5", "03", "18", "85"
9260 REM
9265 REM SUB ERASE LINE
9270 RFM
9275 DATR "28"."65"."50", "ED", "58", "63"
9280 DATA "5C", "A7", "ED", "52", "7D", "FE"
9285 DATA "0A", "DA", "8B", "28", "CD", "99"
9290 DATA "1E", "03", "C5", "CD", "99", "1E"
9295 DATA "C5", "E1", "CD", "6E", "19", "EB"
9300 DATA "E1", "D5", "CD", "6E", "19", "D1"
9305 DATA "A7", "ED", "52", "28", "98", "38"
9310 DATA "E2", "EB", "D5", "C1", "CD", "E8"
9315 DATA "19", "CF", "16", "**"
9320 REM
9325 REM
            RENUMBER
9330 REM
9950 LET init=1000: LET step=5
9951 LET 1f=9950: LET x=23635
9952 LET nla9950: LET Enna23300
9953 LET c=256: POKE Err. 1
9954 GO SUB 9992: LET z#="0000"
9955 CO SUB 9987: PRINCIPLE USP PUR
9956 IF PEEK Err=2 THEN STOP
9957 POKE Err. 9: REM Reset Err
9958 DEF FN 4(x)=c*PEEK (x+1)+PEEK x
9959 DEF FN b(u)=c*PEEK u+PEEK (u+1)
9960 GO SUB 9993: GO SUB 9988
9961 REM
9962 REM
9963 LET re="": LET i=USR Run
9964 IF i=nl THEN GO TO 9970
9965 LET rs=rs+STR# i
9966 FOR l=i+1 TO i+4
9967 LET re=re+CHRs PEEK 1
9968 NEXT 1
9969 LET i=USR Next: GO TO 9964
9970 GO SUB 9989
9971 LET u=FN a(x)
```

```
9972 LET linea=EN h(u)
9973 IF linea)=1f THEN BEEP .2.30: LIST
: STOP
9974 LET 1umq=FN s(u+2)
9975 FOR i=1 TO LEN r$ STEP 9
9976 IF VAL me(1+5 TO 1+8)()) ines THEN
GO TO 9979
9977 IF line#(1f THEN GO SUB 9983
9978 REM
9979 NEXT i: IF linea>=lf THEN GO TO 99
92
9980 GO SUB 9991
9981 POKE w.hi: POKE w+1.low: LET init=i
nit+step
9982 LET y=y+lung+4: GO TO 9972
9983 LET as=STRs init: LET h=VAL rs(i TO
1+47
9984 LET z=4-LEN as: IF z THEN LET as=z
章( TO z )+a事
9985 FOR J=1 TO 4: POKE h+1.CODE a$( ):
NEXT I
9986 GO SUB 9991: POKE h+8, low: POKE h+9
, hi: RETURN
9987 CLS : PRINT AT 11.13: FLASH 1: "Test
": RETURN
9988 PRINT AT 11.10: FLASH 1: "Find TOKEN
": RETURN
9989 PRINT AT 11.9: FLASH 1: "Rinumerazio
" PETLIEN
9990 REM
9991 LET hi=INT (init/c): LET low=init-c
*hi: RETURN
9992 LET Next=32000: LET Run=Next+5: RETURN
```

9995 IF h>=1f OR h>=nl THEN RANDOMIZE U 987 18379 9996 IF linea>=1f OR linea>=nl THEN RETURN 9997 LET h=h+step: GO TO 9994 9998 REM 9998 REM 9999 RHDOMIZE 99584-99998MUSR (Next+191)

9993 LET y=FN a(x): LET h=init 9994 LET linea=FN b(u): LET u=u+FN a(u+2

30

)+4

FIND TOKEN

Questa routine è usata dal programma Basic RENUMBER e serve a trovare lutti quel comandi che prevedono come argomento un numero di liaca di digit (esempio: GGSUB 0005, GOTO 1129, ecc..), non un numero ciacolato (esempio: GGSUB 10 va.), restituendo al programma Basic che la gestisce, il relativo indirizzo in RAM.

I comandi intercettati sono:

Comando	Codice	Comando	Codice
GOTO	EC	LINE	CA
GOSUB	ED	LIST	F0
RESTORE	E5	LLIST	E1
RUN	F7	REM	EA

REM è un caso anomalo: quando viene incontrato si salta ad esaminare la linea successiva.

Commento al listato assembler:

LINEE da 240 a 400:

Vi sono due punti di ingresso. Quello siglato INIT serve al momento di lanciare la routine, mentre quello siglato CONT serve per le elaborazioni suc-

All'Indirizzo NEXT vi si accede quando si desidere analizzare una nuova linea Basic. In tal caso se ne confronta il numero con quello da noi stabilito (9950 in questa applicazione) ritornando al Basic se il confronto ha successo o se è superiore, altrimenti si carica il numero della linea in esame e lo si salva in una zona di RAM.

La fase successiva è quella di prelevare un carattere dalla linea confrontario con il codice EA (=REM) e se è così si passa alla linea successiva altrimenti si prosegue al confronto degli altri codici.

LINEE da 410 a 580:

Se uno di questi confronti ha successo, significa che è presente un comando tra quelli da cercare, altrimenti si passa al prossimo carattere e alla prossima linea.

LINEE DA 590 a 730-

Qui si esamina il carattere successivo al comando intercettato per vedere se seso è un digit (un carattere tra 0 e 9). Se così è si passa alla fase di TEST, altrimenti si salta alla routine di errore o alla prossima linea.

LINEE da 740 a 980:

Fase di TEST. Dopo il byte del comando ci deve essere un numero a 4 digit e nient'altro dopo di esso (esempio: potremmo avere a che fare con un GOTO 1000xa). Inoltre questo numero deve far riferimento ad una linea effettiva esistente.

È noto che lo Spectrum accetta comandi del tipo GOSUB 0120, anche se la linea 120 non esiste: l'elaborazione prosegue infatti con la linea successiva.

Per correttezza ho preferito che ogni riferimento lo si facesse a linee esistenti e con numero non superiore a 9950.

LINEE da 990 a 1200:

Routine di errore. Si stampa la linea da correggere emettendo un "beep" di avvertimento.

7D00	0000 0010 ;	ORG	32000
	0020 ;		"Routine"
	0030 ;		"Sistema"
	0040 ;		************
18BC		C3 EQU	18BCH
18BA		C5 EQU	18BAH
1886	0070 IN	CP EQU	18B6H
196E	0080 FI	ND EQU	196EH
169A	0090 LI	NU EQU	1696H
1980	0100 CP	LN EQU	1980H
186E	0110 PR		186EH
1601	0120 OP		1601H
03B5	0130 BE		03B5H
	0140 :		
	0150 :		"Variab."
	0160 :		
5800	0170 AD	DL EQU	5B00H
5802	0180 LI		5B02H
5B04	0190 ER		5B04H

SCS3					
260E 220	5053	0200	PROG	EQU	5053H
Dec	5C5F	0210	XPTR	EQU	5C5FH
Dec	26DE	0220	MAXL	EQU	9950
7009 1914 2598 3FR CHRR 7009 28755C 2626 INIT LD LD LD CPLN 7009 2010 2020 CRLL LD DC MRXL CPLN CP		0230	;		
Dec	7D00 2A005B	0240	CONT	LD	HL, (ADDL)
TOBG B1DE26 G270 NEXT LD BC. MRNL	7D03 1814			JR	CHAR
DOBS COMMINED DOBS COMMINE	7D05 2A535C	0260	INIT	LD	HL, (PROG)
Dec	7D08 01DE26	0270	NEXT	LD	BC, MAXL
TOPE CD9816 G398	7D0B CD8019	0280		CALL	CPLN
TOTAL ED530258 0310 CLTME DE DE DE DE DE DE DE		0290		RET	NC
7016 CD8018 0328 7019 7E 0339 CHRL INC3 7019 7E 0339 CHR LD R, (HL) 7010 CD8018 0348 CP 7010 FEER 0358 CP 7011 2809 0360 CP 7021 280258 0370 LD 7021 280258 0370 LD 7022 CD8018 0399 CHRL FIND 7028 CD8019 0399 CHRL FIND 7028 CD8019 0399 CHRL FIND 7028 CD8019 0498 CR 7029 CD8019 0498 CR 7029 CD8019 0498 CR 7029 CD8019 0498 CR 7029 CD8019 0498 CR 7030	7D0F CD9A16	0300		CALL	LINU
7019 7E	7D12 ED53025B	0310		LD	(LINE), DE
7D1R CD8618 0340 CALL INCP 7D1P FEER 0350 CP 8EPH 7D1F 2809 0360 JR NZ, GO 7D21 280259 0360 JR NZ, GO 7D21 280259 0360 JR NZ, GO 7D24 23 0390 LL H., (LINE) 7D25 CD6619 0390 CHLL FIND 7D26 PEEP 0410 GO 7D27 CD6619 0390 CHLL FIND 7D28 FEEP 0410 GO 7D28 CD6619 0390 CHLL FIND 7D28 FEEP 0410 GO 7D28 CD6619 0390 CHLL FIND 7D28 FEEP 0410 GO 7D28 FEEP 0410 GO 7D28 FEEP 0410 GO 7D28 FEEP 0410 GO 7D39 2819 0410 CP 7D39 2819 0410 CP 7D39 2819 0410 JR 7D30 2806 0510 CP 7D40 2806 0510 CP 7D40 2806 0520 JR 7D41 FEEP 0530 JR 7D41 FEEP 0530 JR 7D42 FEEP 0530 JR 7D44 2807 0550 JR 7D47 FE8D 0550 JR 7D49 2809 0570 JR 7D49 230 0590 JGI INC HR 7D40 23 0590 JGI INC HR 7D40 23 0590 JGI INC HR	7D16 CDBC18	0320		CALL	INC3
7010 FEEN 2050	7D19 7E	0330	CHAR		
701 2809 9 9390 JR NZ.GO 7021 280258 9370 LD HL.(LINE) 7021 280258 9370 LD HL.(LINE) 7024 23 9390 CHLL FIND 7028 CD6619 9390 CHLL FIND 7028 180E 9400 JR NEXT 7028 FEEC 9410 GC P 6ECH 702C 2811 9 420 JR 2,DIGI 7026 FEED 9430 JR 2,DIGI 7026 FEED 9430 JR 2,DIGI 7036 FEET 9450 JP 6ECH 7026 FEED 9450 JR 2,DIGI 7036 FEET 9470 JR 7026 FEED 9470	7D1A CDB618	0340		CALL	INCP
7021 280258 0370	7D1D FEEA	0350			ØEAH
7024 23 0398 INC HL 7025 CD6619 0398 CHLL FIND 7028 180E 0408 CHLL FIND 7028 FEEC 0418 GD CP 7026 FEED 0428 CP 7027 FEED 0428 CP 7028 FEED 0428 CP 7036 FEED 0428 CP 7037 FEED 0428 CP 7048 FEED 0428 CP 7048 FEED 0428 CP 7049 FEED	7D1F 2009	0360		JR	
DOSS COSES 9 0390	7021 2 8025B			LD	HL, (LINE)
7028 18DE 9480 JR NEXT 7028 18DE 9480 CP 8ECH 7D2C 281F 9420 CP 8ECH 7D3C 281F 9420 CP 8ECH 7D3C 281F 9420 CP 8ECH 7D3C 281F 9430 CP 8ECH 7D3C 281F 9440 JR 2,DIGI 7D3C 281S 9440 JR 2,DIGI 7D3C 281S 9440 JR 2,DIGI 7D3C 281S 9440 JP 8FPH 7D3C 281S 9440 JP 8FPH 7D3C 280F 9450 JR 2,DIGI 7D3F EFF 9450 JR 2,DIGI 7D3C 280F 9530 JR 2,DIGI 7D4C 280B 9520 JR 2,DIGI 7D4C 280B 9530 JR 2,DIGI 7D4D 230B 9590 JG JR 2,DEXT					
702A FEEC 0410 GO CP 0ECH 702C 231					
DOZC 281F 0420		0400		JR	NEXT
702E FEED 0430 CP 8E0H 7D39 2818 0440 JR Z,DIGI 7D39 2818 0440 JR Z,DIGI 7D39 2817 0460 JR Z,DIGI 7D34 2817 0460 JR Z,DIGI 7D36 2813 0440 JR Z,DIGI 7D36 2813 0440 JR Z,DIGI 7D36 2813 0440 JR Z,DIGI 7D36 2809 0500 JR Z,DIGI 7D36 2809 0500 JR Z,DIGI 7D44 2809 0509 JR Z,DIGI 7D44 2809 0509 JR Z,DIGI 7D44 2809 0509 JR Z,DIGI 7D47 FE8D 0550 JR Z,DIGI 7D47 FE8D 0550 JR Z,DIGI 7D49 2809 0550 JR Z,DIGI 7D49 230 0590 DIGI 7D4 L			GO		
7032 2818 9449 JR Z,DIGI 7032 FEE5 9459 CP 9E5M 7034 2817 9458 CP 9E5M 7036 FEF7 9470 CP 9F7H 7038 2813 9480 JR Z,DIGI 7038 FEC6 9490 CP 9C0H 703C 289F 8590 JR Z,DIGI 7042 FEE6 9510 CP 9F9H 7042 FEE1 9530 CP 9E1H 7044 2897 9540 JR Z,DIGI 7045 FEE1 0550 CP 9E1H 7047 FE80 9510 CP 9E1H 7047 FE80 9550 INCR INC LP 7047 FE80 9550 INCR INC LP 7047 FE80 9550 JR Z,DIGI 7049 289B 9570 JR Z,NEXT 7049 289B 9570 JR Z,NEXT 7049 289B 9590 IGI INC LP					Z,DIGI
7032 FEES 0450 CP 8E5M 7D34 2817 0468 JR Z, DIGI 7D36 FEF7 0478 CP 9F7H 7D39 2813 0490 JR Z, DIGI 7D36 FEG 0490 JR Z, DIGI 7D36 2806 0500 JR Z, DIGI 7D36 FEF6 0510 CP 9F6H 7D40 2809 0529 JR Z, DIGI 7D42 FEEL 0530 JR Z, DIGI 7D42 FEEL 0530 JR Z, DIGI 7D42 FEEL 0530 JR Z, DIGI 7D47 FE9D 0550 JR Z, DIGI 7D47 FE9D 0550 JR Z, NEXT 7D49 2809 0570 JR Z, NEXT 7D49 18CC 0500 JR CHRR 7D49 230 0590 DIGI INC HL					
7D34 2817 0460 JR Z,DIGI 7D36 FEF7 0470 CP 0F7H 7D38 2813 0480 JR Z,DIGI 7D3R FECR 0490 CP 0C9H 7D3C 280F 0500 JR Z,DIGI 7D3E FEF0 0510 CP 0F6H 7D42 FEE1 0530 CP 0E1H 7D44 2807 0540 JR Z,DIGI 7D45 280 0550 INCR INC INC HC 7D47 FE80 0560 CP 0DH 7D49 280B 0570 JR Z,DEGI 7D49 280B 0570 JR Z,DEGI 7D49 280B 0570 JR CHRR 7D49 280B 0590 DIGI INC HL					
7036 FEF7					
7D39 2813 9480 JR Z,DIGI 7D39 FECR 0490 CP 0C9H 7D3C 280F 0550 JR Z,DIGI 7D3E FEF0 0510 CP 6F6H 7D42 FEE1 0530 CP 0E1H 7D44 2807 0540 JR Z,DIGI 7D44 2807 0540 CP 0E1H 7D45 23 0550 INCR INC INC HC 7D47 FE0D 0550 CP 0DH 7D49 280B 0570 JR Z,NEXT 7D49 18CC 0550 JR CHRR 7D49 23 0590 DIGI INC HL					
7036 FECR 0490 CP 80AH 703C 280F 8500 JR 2,DIGI 705E FEF8 0510 CP 8F9H 7040 2809 8520 JR 2,DIGI 7044 2807 8530 INCR JR 2,DIGI 7044 2807 8530 INCR JR 2,DIGI 7744 2807 8550 INCR JR 2,DIGI 7745 2809 8550 INCR JR 2,DIGI 7745 2809 8570 JR 2,NEXT 7049 2809 8570 JR CHBR 7049 23 6590 DIGI INC HL					
703G 289F 8590 JR Z,DIGI 703G FEF8 8510 CP 8F6H 7048 289B 8520 JR Z,DIGI 7042 FEE1 8530 CP 8E1H 7044 2897 8540 JR Z,DIGI 7045 23 8550 INCR INC INC HL 7047 FE80 8560 CP 80H 7049 289B 8570 JR Z,NEXT 7049 18CC 8560 JR CHRR 7049 23 8590 DIGI INC HL					
703E FEF0 8518 CP 8F0H 7040 2808 8320 JR 2,DIGI 7042 FEE1 9530 CP 9E1H 7044 2807 9548 JR 2,DIGI 7045 230 9558 INCR INC HL 7047 FE00 9550 CP 90H 7049 2809 9570 JR 2,NEXT 7048 180C 9590 JG INC HR 7049 23 9590 JGI INC HL					
7048 2898 6529 JR Z,DIGI 7042 FEE1 6539 CP 6E1H 7044 2897 6549 JR Z,DIGI 7045 23 6559 INCR INC HC 7047 FE60 6560 CP 80H 7049 2890 6579 JR Z,NEXT 7049 180C 6568 JR CHRR 7049 23 6599 DIGI INC HL					
7042 FEE1 8538 CP 8E1H 7044 2887 8548 JR 2,0IGI 7044 2887 8548 JR 2,0IGI 7045 289 8558 INCR INC HL 7049 2890 8578 JR 2,NEXT 7048 180C 8588 JR CHR 7049 23 8590 DIGI INC HL					
7044 2887 8540 JR Z,DIGI 7046 23 8550 INCR INC HL 7047 FE80 8560 CP 80H 7049 288D 8570 JR Z,NENT 7048 18CC 8580 JR CHЯR 7040 23 8590 DIGI INC HL					
7046 23 0550 INCR INC HL 7047 FE00 0560 CP 0DH 7049 28BD 0570 JR Z,NEXT 704B 18CC 0590 JR CHRR 704D 23 0590 DIGI INC HL					
7047 FE0D 0560 CP 0DH 7049 200D 0570 JR Z,NEXT 7048 18CC 0590 JR CHAR 7040 23 0590 DIGI INC HL					
7049 28BD 0570 JR Z,NEXT 704B 18CC 0580 JR CHAR 704D 23 0590 DIGI INC HL			INCR		
7D4B 18CC 0580 JR CHAR 7D4D 23 0590 DIGI INC HL					
7D4D 23 0590 DIGI INC HL					
			DIGI		
7D4E 7E 0600 LD A,(HL)					
7D4F FE0D 0610 CP 0DH					
7D51 28F3 0620 JR Z,INCR	7D51 28F3	0620		JR	Z, INCR

7053	2B	0630		DEC	HL
7D54	FE3A	0640		CP	ЗАН
7056	380E	0650		JR	C. TEST
7D58	7E	0660		LD	A, (HL)
7059	FECA	0670		CP	ØCAH .
7D5B	28E9	0680		JR	Z, INCR
7D5D	23	0690		INC	HL
7D5E	22005B	0700		LD	(ADDL), HL
7061	E5	0710		PUSH	
7062	1831	0720		JR	ERRR
7064	189A	0730	GOTO	JR	CONT
7066	E5	0740	TEST	PUSH	HL
7067	CDBA18	0750		CALL	INC5
7D6A	CDB618	0760		CALL	INCP
7D6D	22005B	0770		LD	(ADDL), HL
	2023	0780		JR	NZ, ERRR
7072	FE3A	0790		CP	3AH
7074	2804	9899		JR	Z,ON
	FEØD	0810		CP	ØDH
	201B	0820		JR	NZ, ERRR
7D7A		0830	ON	DEC	HL
7D7B		0840		DEC	HL
	7E	0850		LD	A,(HL)
7 D7 D		0860		DEC	HL
7D7E		0870		LD	L,(HL)
7D7F		0880		LD	н, я
	CD6E19	0890		CALL	FIND
	2010	0900		JR	NZ,ERRR
	01DE26	0910		LD	BC, MAXL
	CD8019	0920		CALL	CPLN
	3008	0930		JR	NC, ERRR
7D8D		0940		POP	BC
708E		0950		LD	A,(EROR)
7091		0960		AND	A
7092		0970		JR	NZ,GOTO
7094		0980		RET	
	3E02		ERRR	LD	A,2
7097		1000		LD	(EROR),A
	CD0116	1010		CALL	
7090		1020		POP	HL
	D9	1030		EXX	
709F		1040		PUSH	HL
7DA0	D9	1050		EXX	

7DA8 7DAB 7DAD 7DB0 7DB1 7DB2 7DB3 7DB4 7DB7 7DBA 7DBD	225F5C 28025B CD6E19 1623 CD6E18 D7 D9 E1 D9 111000 21901A CD8503 1885	1060 1070 1080 1090 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1190 1200	BELL	INC LD CALL LD CALL RST EXX POP EXX LD LD CALL JR END	HL (XPTR), HL HL, (LINE) FIND D, "#" PRIL 10H HL DE, 16 HL, 1890H BEEP GOTO
BELL	7DB4 7D95				
ON	7D7A				
TEST	7066				
GOTO	7064				
DIGI	7D4D				
INCR	7D46				
GO CHAR	7D2A 7D19				
NEXT	7D08				
INIT	7005				
CONT	7000				
MBXL	26DE				
XPTR	5C5F				
PROG	5053				
EROR	5B04				
LINE	5802				
ADDL	5B00				
BEEP	Ø3B5				
OPEN	1601 186E				
CPLN	196E 1980				
LINU	169A				
FIND	196E				
INCP	1886				
INC5	18BA				
INC3	18BC				
#	6062				

AUTONUMBER

Quello che segue è il listato del programma AUTONUMBER.

Serve per avere automaticamente il numero di linea sullo schermo quando si introduce un programma Basic.

Per utilizzare il programma basta eseguire guesta istruzione:

```
RANDOMIZE USB 32341
```

Da questo momento in poi ogni volta che si preme il tasto RETURN, com-

In ogni momento si può cambiare il numero della linea che ci viene stampata semplicemente cancellando tale numero e introducendo quello desiderato.

L'incremento è fissato in 10, ma è possibile modificario con un POKE 32507; i dove i≕incremento (dal listato assembler si vede facilmente ove questa modifica può essere fatta: LINEA 550 ove si carica il registro DE con il numero 000A che è l'incremento uquale a 10).

Per togliere l'auto digitare il seguente comando:

```
RANDOMIZE USB 32334
```

Se il numero di linea eccede 9999, due punti ":" verranno stampati al posto del primo digit impedendo l'introduzione della linea.

La gestione dell'AUTONUMBER è stata messa sotto la routine d'interrupt.
Un'occhiata al listato assembler può dare un'idea di come ciò sia possibi-

```
1000 REM
               COMANDI
1010 REM
           RANDOMIZE USR 32341
1020 REM
           PER INIZIARE AUTO
1030 PEM
1040 REM
           RANDOMIZE USR 32334
1050 REM
          PER ELIMINARE AUTO
9000 REM
9005 REM
          HEX-CODE Caricatore
9010 REM
9030 CLEAR 32333: LET #=32334
```

le.

```
9035 READ as
9040 IF a$="**" THEN STOP
9045 LET h=CODE a$(1)-48
9050 LFT heh-7*(as(1)>"@")
9055 LET 1=CODE ##(2)-48
9060 LET 1=1-7*(a#(2)>"@")
9065 POKE a.16*h+1: LET a=a+1
9070 GO TO 9035
9075 REM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9085 REM
9999 PEM SUB BUTONUMBER
9095 REM
9100 DATA "3E", "3F", "ED", "47"
9105 DATA "ED", "56", "C9", "3E"
9110 DATA "28", "ED", "47", "ED"
9115 DATA "5E", "C9", "FF", "F3"
9120 DATA "F5", "C5", "D5", "E5"
9125 DATA "3A", "DD", "7E", "A7"
9130 DATA "20", "24", "3A", "82"
9135 DATA "5C", "FE", "20", "20"
9140 DATA "4F", "3A", "83", "5C"
9145 DATA "FE", "17", "20", "48"
9150 DATA "3A", "08", "5C", "FE"
9155 DATA "0C", "28", "41", "3A"
9160 DATA "04", "5C", "FE", "0D"
9165 DATA "28", "03", "3C", "20"
9170 DATA "37", "3E", "04", "32"
9175 DATA "DD", "7E", "3A", "DD"
9180 DATA "7E", "3D", "32", "DD"
9185 REM
9190 PEM
             SECONDA PARTE
9195 REM
9200 DATA "7E", "2A", "49", "5C"
9205 DATA "11", "0A", "00", "19"
9210 DATA "01","18","FC","CD"
9215 DATA "C4", "7E", "FE". "03"
9220 DATA "28", "1A", "01", "9C"
9225 DATA "FF", "CD", "C4", "7E"
9230 DATA "FE", "02", "28", "10"
9235 DATA "01", "F6", "FF", "CD"
9240 DATA "C4", "7E", "FE", "01"
9245 DATA "28", "06", "01", "FF"
```

```
9250 DATA "FF", "CD", "C4", "7E"
9255 DATA "E1", "D1", "C1", "F1"
9260 DATA "FB", "C5", "RF", "85"
9260 DATA "FB", "G5", "RF", "ED"
9275 DATA "42", "35", "FC", "ED"
9275 DATA "42", "35", "5C", "36"
9275 DATA "32", "68", "5C", "3F"
9280 DATA "38", "5C", "C8", "EF"
9285 DATA "38", "5C", "68", "55", "38"
9295 DATA "D0", "7E", "C5", "38", "9290 DATA "D0", "7E", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65", "65",
```

ASS. AUTONUMBER

16 bit a cui fare riferimento.

Per capire come funziona questa routine di AUTONUMBER occorre premettere qualche informazione su come si gestiscono gli interrupts mascherabili con lo 2-80.

Ogni volta che si richiede un interrupt (IRQ), lo Z-80 risponde in accordo con l'IM (interrupt mode), che gli è stato imposto.

Nel modo IM 1, lo Z-80 risponde all'IRQ eseguendo la routine posta in memoria (ROM oppure RAM) a partire dall'indirizzo esadecimale 0038H (56 in

I modi IM 0 e IM 2 sono strettamente collegati alla gestione degli IRO da parte di dispositivi Hardware esterni e vengono detti interrupt vettorizzati. Vettorizzati significa che in qualche modo bisoona costruisi un indirizzo a

Nel modo IM 2 si fa riferimento a delle tabelle il cui indirizzo in memoria è generato dalla combinazione di due dati:

Il primo è contenuto nel registro I (interrupt register), parte alta dell'indirizzo.

Il secondo è fornito dalla periferica stessa ed è la parte bassa dell'indiriz-

zo.

A questo punto lo Z-80 carica nel PC (program counter) i due byte suc-

cessivi posti al suddetto indirizzo e serve l'interrupt. Nel modo IM 0 avviene qualcosa di simile con la differenza che la periferica pone sul bus dei dati un valore che in generale è uno dei possibili 8 codici di restart in pagina zero. Di questi tre tipi lo Spectrum pare utilizzare quello che è chiamato modo 1 (IM 1).

Con un piccolo trucco è possibile far funzionare lo Spectrum nel modo

Infatti la periferica che dovrebbe fornire il byte basso dell'indirizzo della tabella non esiste, per cui tale byte è sempre posto uguale a 0FFH (255 in decimale).

Basta a questo punto caricare il registro I con un valore, nel nostro caso 28H, per costringere il computer a cercare all'indirizzo 28FFH i dati da caricare nel program counter.

All'indirizzo 28FFH (che è in ROM) e successivo vi sono questi numeri 5C

Commento:

LINEE da 210 a 240:

Sono due subroutine che predispongono i due modi di interrupt, rispettivamente IM 1 e IM 2

LINEE da 260 a 480:

Si esegue la normale routine di interrupt e si inizia quella di autonumber dopo aver salvato i registri, controllato lo spazio nel buffer di editing e testato il tasto premuto che deve essere un carriage return (0DH) per dare inizio alla numerazione automatica.

LINEE da 490 a 760:

Il numero che vogliamo stampare è di 4 digit e con questo si inizializza la variabile RAM.

In base all'ultimo numero stampato (contenuto in LNUM) si calcola quello nuovo secondo l'incremento nel registro DE (linea 550).

Si stampa il numero richiamando 4 volte la subroutine ASCI, si ripristinano i registri e si esce.

LINEE DA 780 a 920:

Questa è la subroutine ASCI che in base ai valori contenuti nei registri HL e BC fornisce poni volta l'esatto digit da stampare

Questo una volta determinato occorre stamparlo e ciò viene fatto memorizzandolo nella variabile LKEY e simulando la pressione del relativo tasto settando il bit 5 della variabile FLAG.

7E4E	0000	ORG	7E4EH
	0010 ;		
	0020 ;		"Routine"
	0030;		"Sistema"
	0040 ;		
0038	0050 IRQ	EQU	0038H
	0060;		
	0070 ;		"Variab."
	0080 ;	_	
5004	0090 KEY		5C04H
5008	0100 LKE		
5C3B	0110 FLA		5СЗВН
5049	0120 LHU		5C49H
5082	0130 COL		
5083	0140 LIN	E EQU	5C83H
	0150 ;		
7E4E 3E3F	0160 INT		A,3FH
7E50 ED47 7E52 ED56	0170	LD	I,A
	0180	IM1	
7E54 C9	0190	RET	
7555 0500	0200 ;		
7E55 3E28	0210 INT		A,28H
7E57 ED47 7E59 ED5E	0220	LD	I.A
7E5B C9	0230 0240	IM2	
LEOB CA		RET	
7E5C FF	0250 ; 0260 INI	T RST	IRO
7E50 F3	0260 INI 0270	DI	IRW
7E5E F5	0280	PUSH	or
7E5F C5	0290	PUSH	
7E60 D5	0300	PUSH	
7E61 E5	0310	PUSH	
7E62 3ADD7E	0320	LD	A.(RAM)
7E65 A7	0330	AND	H, (KHII)
7E66 2024	0340	JR	NZ,LBØ
7E68 38825C	0350	LD	A.(COLN)
7E6B FE20	0360	CP	20H
7E6D 204F	0370	JR	NZ.OUT
7E6F 38835C	0380	LD	A.(LINE)
7E72 FE17	0390	CP	17H
7E74 2048	0400	JR	NZ.OUT
7E76 380850	0410	LD	A.(LKEY)
7E79 FE0C	0420	CP	OCH COL
	-	Or.	00/1

7E7B	2841	0430	JR	2.0UT
7E7D	38045C	0440	LD	A.(KEYD)
7E80	FE@D	0450	CP	ØDH.
7E82	2803	0460	JR	Z,LB1
7E84	3C	0470	INC	A
7E85	2037	0480	JR	NZ, OUT
7E87	3E04	0490 LB1	LD	A, 04H
7E89	32DD7E	0500	LD	(RAM).A
7E80	3ADD7E	0510 LB0	LD	A.(RAM)
7E8F	3D	0520	DEC	A
7E90	32DD7E	0530	LD	(RAM), A
7E93	28495C	0540	LD	HL.(LNUM)
	110000	0550	LD	DE, ØAH
7E99		0560	ADD	HL, DE
	0118FC	0570	LD	BC,64536
	CDC47E	0580	CALL	ASCI
	FE03	0590	CP	Ø3H
	281A	0600	JR	Z,OUT
	019CFF	0610	LD	BC,65436
	CDC47E	0620	CALL	
	FE02	0630	CP	02H
	2810	0640	JR	Z,OUT
7EAE		0650	LD	BC,65526
	CDC47E	0660	CALL	
	FE01	0670	CP	01H
	2886	0680	JR	Z,OUT
	01FFFF	0690	LD	BC,65535
	CDC47E	9709		ASCI
7EBE		0710 OUT	POP	HL
7EBF		0720	POP	DE
7ECØ		0730	POP	BC
7EC1		0740	POP	AF
7EC2		0750	EI	
7EC3	09	9769	RET	
7EC4	0.5	0770 ;		е
7EC5		0780 ASCI 0790 SOM	XOR ADD	HL.BC
7EC6		0800	INC	HL, BC
	36FC	0800 0810	JR	C,SOM
	ED42	0820	SBC	HL,BC
7ECB		0830	DEC	HL,BC
7ECC		0840	ADD	30H
7ECE	320850	0840	LD	(LKEY).A
1505	320030	0000	LU	(FVE())H

7ED4 7ED6	323850 3ADD7E	0860 0870 0880 0890 0900	LD SET LD LD RET	A,(FLAG) 5,A (FLAG),A A,(RAM)
7EDD	00	0920 0930	DEFB END	0
RAM	7EDD		E.1 10	
SOM	7EC5			
ASCI	7EC4			
OUT	7EBE			
LB0	7E8C			
LB1	7E87			
INIT	7E5C			
INT2	7E55			
INT1	7E4E			
LINE	5083			
COLN	5082			
LNUM	5049			
FLAG	5C3B			
LKEY	5000			
KEYD	5004			
IRQ	0038			
#	6062			

FILE SCANNER

FILE SCANNER è un programma che è in grado di esaminare un file registrato su nastro e stabilirne la natura, la lunghezza e in generale è in grado di dare informazioni aggiuntive proprio in base al tipo di file che si sta trattando.

Il cuore di tutto sta in quei pochi dati nelle due linee di DATA in fondo al programma. Nel loro insieme realizzano una piccola routine in L/M che di o-gni file carica solo la prima parte, l'HEADER,

Questo contiene tutte le informazioni circa il tipo, cioè se si tratta di un programma BASIC, un file binario, dati di un array alfanumerico e così via. Di un programma in BASIC è in grado di stabilire la lunghezza totale, la lunghezza occupata dalle variabili. l'eventuale linea di autorun. Di un programma in L/M è possibile conoscere la locazione iniziale e

Di un programma in L/M è possibile conoscere la locazione iniziale e sempre la sua lunghezza.

Di un array alfanumerico/numerico è in grado di dare la sua dimensione e il nome della variabile associata.

1000 BORDER 1: INK 7: PAPER 1

```
1010 LET g=19: CLS
1015 FOR i=c TO c+17
1020 POKE 1.0: NEXT 1
1025 FOR i=p TO p+11: READ d
1030 POKE 1 d: NEXT 1
1035 RANDOMIZE USR P
1040 LET t=PEEK c: LET d=PEEK (c+14)
1045 LET 1u=256*PEEK (c+12)+PEEK (c+11)
1050 LET 1n=256*PEEK (c+14)+PEEK (c+13)
1055 LET vr=256*PEEK (c+16)+PEEK (c+15)
1060 IF t=0 THEN PRINT "Program": TAB 16
: " : " : TAB q :
1065 IF t=1 THEN PRINT "Character Array
:":TAB q;
1070 IF t=2 THEN PRINT "Number Array
:":TAB q:
1075 IF t=3 THEN PRINT "Butes": TAB q-3:
" . " . TOB a:
1080 IF PEEK (c+1)=255 THEN GO TO 1095
1085 FOR i=c+1 TO c+10
1090 PRINT CHR# PEEK i;: NEXT i
1095 PRINT
1100 IF t=0 THEN PRINT "Linea Autorum
:":TAB q:: IF ln>=1e4 THEN PRINT FLAS
W 1: "NESSLINA": CO TO 1128
1105 IF t=0 THEN PRINT ln
1110 IF two THEN PRINT "Locazione inizi
o: ":TAB a:ln
1115 IF te2 OR te1 THEN PRINT "Variabil
e array : ":CHR$ (d-(192 AND t=2)-(128 A
ND t=1>+96>+("$" AND t=2>+"()"
1120 PRINT "Lunghezza file :":TAB q:lu:
TAB 25; "Butes"
```

```
1125 IF t=0 THEN PRINT "Lunghezza Var.
:";TAB q;lu-vr;TAB 25;"Bytes"
1130 DATA 17,17,0,175,55,221
1135 DATA 33,0,91,195,86,05
```

DETECT 10

Questo programma, mi si permetta l'immodestia, è quello che fra tutti ritengo il più utile e meglio realizzato. Come sempre però, ciascuno secondo le proprie esigenze può apportare le modifiche necessarie basandosi sul listato assembler.

Ma veniamo al dunque. A cosa serve?

Serve a due cose:

 a fare il backup dei programmi prelevandoli da una cassetta e registrandoli su un'altra tramite computer. Per diria in parole povere serve per fare la copia dei programmi che con i metodi tradizionali non si riescono a duolicare.

Attenzione:

Come sempre le copie che si ottengono devono essere realizzate per proprio uso e non a fini poco leciti, quali la rivendita, e ciò per i noti motivi di copyright.

 il secondo uso è quello di rivelare l'inizio e la lunghezza dei file binari, la lunghezza e la linea di autorun dei programmi Basic, e le caratteristiche dei file contenenti array alfanumerici

Con tale programma scritto in linguaggio macchina si possono duplicare files di lunghezza massima di 40798 (9F5E H) bytes. È evidente che tale programma è utilizzabile su uno Spectrum 48k.

Tuttavia nelle pagine di questo libro è presentato un programma di pochi byte che può essere adattato ad uno Spectrum 16k con ovvie limitazioni di spazio. Nell'insieme DETECT 1.0 si compone di due parti:

 la prima è quella che metterà a dura prova la vostra pazienza. Si tratta cioè di digitare i 700 e più bytes del programma in L/M.

Fatto questo si salva il tutto su nastro. Occorre fare molta attenzione nei digitare questa parte di programma poiché anche un piccolo errore può essere state e di e abbastanza onerose controllare tutti i codici. Dato il e RUNI. Il programma si ferma alla linea 9040, ciò significa che il codici macchina è stato memorizzato a partire dalla locazione 64798, e bisogna

```
SAVE "DETECT 1.0" CODE 64798,738
```

- in un secondo tempo basteranno 3 righe di Basic, visibili nel primo listato, per richiamare in memoria il codice oggetto e lanciarlo;
- l'uso del programma è poi molto semplice poiché esso chiederà di volta in volta le operazioni da compiere;
- il lancio del programma avviene con un RANDOMIZE USR 64798, e da questo momento in poi il computer aspetta il file da duplicare.

```
30 RANDOMIZE USR 64798
9000 REM
9005 REM HEX-CODE Caricators
9010 PEM
9030 CLEAR 64797: LET #=64798
9035 READ as
9040 IF as="##" THEN STOP
9045 LET h=CODE 4$(1)-48
9050 LET h=h-7*(a$(1))"@")
9055 LET 1=CODE 4#(2)-48
9060 LET 1=1-7*(a$(2))"@")
9065 POKE a, 16*h+1: LET a=a+1
9070 GO TO 9035
9075 REM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9085 REM
```

10 INK 9: BORDER 7: PAPER 7

```
9090 REM DETECT 1.0 BACKUP
9095 REM
9100 DATA "CD", "28", "FE", "3E", "06", "CD"
9105 DATA "47", "FE", "AF", "37", "DD". "21"
9110 DATA "00", "5B", "11", "11", "00", "CD"
9115 DATA "56", "05", "30", "ER", "3E", "0A"
9120 DATA "CD", "47", "FE", "11", "01", "5B"
9125 DATA "1A", "FE", "FF", "28", "06", "01"
9130 DATA "0A", "00", "CD", "3C", "20", "AF"
9135 DATA "CD", "47", "FE", "3E", "11". "D7"
9140 DATA "3A", "00", "53", "F5", "D7", "F1"
9145 DATA "F5", "11", "A2", "09", "CD", "0A"
9150 DATA "0C", "3E", "05", "CD", "47", "FE"
9155 DATA "3E", "01", "CD", "47", "FE", "ED"
9160 DATA "4B", "0B", "5B", "3E", "0A", "CD"
9165 DATA "D1", "FD", "F1", "FE", "00", "20"
9170 DATA "14", "3E", "02", "CD", "47", "FE"
9175 DATA "ED", "4B", "0D", "5B", "CB", "76"
9180 DATA "28", "12", "3E", "04", "C4", "47"
9185 REM
9190 REM DETECT SECONDA PARTE
9195 REM
9200 DATA "FE". "18". "10". "FE". "03", "20"
9205 DATA "0C", "CD", "47", "FE", "ED", "4B"
9210 DATA "0D", "5B", "3E", "0D", "CD", "D1"
9215 DATA "FD", "CD", "39", "FE", "DD", "21"
9220 DATA "CO", "5D", "3E", "FF", "37", "CD"
9225 DATA "56", "05", "30", "F1", "3E", "07"
9230 DATA "CD", "FC", "FD", "3E", "0B", "CD"
9235 DATA "4C", "FE", "AF", "CD", "62", "FE"
9240 DATA "3E", "08", "CD", "FC", "FD", "FE"
9245 DATA "6C", "CA", "1E", "FD", "FE", "73"
9250 DATA "28", "E9", "FE", "76", "CC", "60"
9255 DATA "FE", "CD", "30", "FE", "3E", "0C"
9260 DATA "CD", "FC", "FD", "18", "E3", "C5"
9265 DATA "F5", "CD", "2B", "2D", "CD", "32"
9270 DATA "20", "3E", "16", "D7", "F1", "D7"
9270 DATA "20", "3E", "16", "D7", "F1", "D7"
9275 DATA "3E", "1C", "D7", "C1", "78", "CD"
9280 DATA "E7", "FD", "79", "F5", "1F", "1F"
9285 REM
9290 REM DETECT TERZA PARTE
```

9295 REM

```
9300 DATA "1F","1F","CD","F0","FD","F1"
9305 DATA "E6", "0F", "C6", "30", "FE", "3A"
9310 DATA "38", "02", "C6", "07", "D7", "C9"
9315 DATA "CD", "1A", "FE", "FD", "CB", "01"
9320 DATA "AE", "CD", "4C", "FE", "06", "19"
9325 DATA "76", "10", "FD", "FD", "CB", "01"
9330 DATA "6E", "28", "F2", "CD", "1A", "FE"
9335 DATA "3A", "08", "5C", "F6", "20", "C9"
9340 DATA "01", "07", "07", "F5", "C5", "41"
9345 DATA "CD", "00", "0E", "C1", "10", "F8"
9350 DATA "F1", "C9", "CD", "6B", "0D", "3E"
9355 DATA "09", "CD", "47", "FE", "21", "B0"
9360 DATA "00","11","20","00","C3","B5"
9365 DATA "03", "21", "5E", "9F", "ED", "5B"
9370 DATA "0B", "5B", "A7", "ED", "52", "D0"
9375 DATA "C1", "18", "E9", "F5", "CD", "30"
9380 DATA "FE", "F1", "F5", "CD", "58", "FE"
9385 REM
9390 REM DETECT QUARTA PARTE
9395 REM
9400 DATA "11", "6F", "FE", "CD", "0A", "0C"
9405 DATA "F1", "C9", "F5", "3E", "02", "CD"
9410 DATA "01", "16", "F1", "C9", "3E", "02"
9415 DATA "32", "74", "5C", "DD", "21", "00"
9420 DATA "5B", "21", "C0", "5D", "C3", "5A"
9425 DATA "07", "80", "16", "05", "00", "11"
9430 DATA "06", "52", "65", "67", "69", "73"
9435 DATA "74", "72", "61", "74", "6F", "20"
9440 DATA "63", "6F", "6D", "65", "20", "46"
9445 DRTR "69", "60", "65", "20", "64", "69"
9450 DOTE "20", "54", "49", "50", "4F", "20"
9455 DATA "2D", "3E", "20", "8D", "16", "0A"
9460 DATA "00","11","04","4C","75","6E"
9465 DATA "67", "68", "65", "78", "78", "61"
9470 DATA "20", "46", "49", "4C", "45", "20"
9475 DATA "2D", "20", "3D", "A0", "11", "03"
9480 DETE "16", "RD", "RR", "4C", "69", "6E"
9485 REM
9490 REM
            DETECT QUINTA PARTE
```

9500 DATA "65","61","20","41","75","74" 9505 DATA "6F","20","45","78","65","63" 9510 DATA "2D","20","3D","A0","11","03"

9495 REM

47

```
9515 DATA "16", "0D", "00", "4C", "6F", "63"
9520 DATA "61", "7A", "69", "6F", "6E", "65"
9525 DATA "20", "49", "6E", "69", "7A", "69"
9530 DATA "6F", "20", "3D", "A0", "11", "00"
9535 DATA "12", "01", "4E", "45", "53". "53"
9540 DATA "55", "4E", "41", "A0", "16", "08"
9545 DATA "13", "11", "02", "44", "65", "63"
9550 DATA "3A", "44", "41", "54", "49", "3A"
9555 DATA "48", "65", "78", "R0", "16", "10"
9560 DATA "00", "12", "01", "11", "04", "2A"
9565 DATA "43", "61", "72", "69", "63", "61"
9570 DATA "6D", "65", "6E", "74", "6F", "20"
9575 DATA "65", "20", "52", "69", "60", "6F"
9589 DATA "63", "61", "78", "69", "6F", "6E"
9595 REM
              DETECT SESTA PARTE
9590 REM
9595 REM
9600 DATA "65", "20", "46", "49", "4C", "45"
9605 DATA "AA"."16"."10"."00"."11"."05"
9610 DATA "15","01","2D","53","6F","73"
9615 DATA "74","69","74","75","69","73"
9620 DATA "63", "69", "20", "6C", "61", "20"
9625 DATA "63", "61", "73", "73", "65", "74"
9630 DATA "74", "61", "20", "2D", "2D", "2D"
9635 DATA "2D", "2D", "2D", "AD", "16", "10"
9640 DATA "00", "11", "06", "15", "01", "56"
9645 DATA "65", "72", "69", "66", "79", "20"
9650 DATA "2A", "2A", "20", "53", "61", "76"
9655 DATA "65", "20", "2A", "2A", "20", "4C"
9660 DATA "6F", "61", "64", "20", "3F", "20"
9665 DATA "20", "56", "2F", "53", "2F", "4C"
9670 DATA "A0", "12", "01", "11", "02", "3C"
9675 DATA "3C", "44", "45", "54", "45", "43"
9688 DATE "54", "28", "42", "61", "63", "68"
9685 REM
9690 REM
             DETECT SETTIMA PARTE
9695 REM
9700 DATA "75", "70", "2A", "20", "56", "20"
9705 DATA "31", "2E", "30", "20", "30", "39"
9710 DATA "2F", "31", "39", "38", "33", "3E"
9715 DATA "3E", "14", "01", "11", "03". "53"
9720 DATA "69", "73", "74", "65", "6D", "61"
9725 DATA "20", "64", "69", "20", "42", "41"
```

```
9730 DATA "43", "48", "55", "50", "20", "64"
9735 DATA "65", "69", "20", "46", "49", "4C"
9740 DATA "45", "53", "20", "2D", "2B", "2D"
9745 DATA "AB", "16", "03", "06", "11", "05"
9750 DATA "12", "01", "50", "52", "4F", "47"
9755 DATA "52", "41", "4D", "4D", "41", "12"
9760 DATA "00", "3A", "11", "06", "A0", "16"
9765 DATA "10", "00", "11", "02", "12", "01"
9770 DATA "53", "61", "6C", "76", "61", "74"
9775 DATA "61", "67", "67", "69", "6F", "20"
9780 DATE "46", "49", "40", "45", "20", "52"
9785 REM
9790 REM
            DETECT OTTAVA PARTE
9795 REM
9800 DATA "69", "6C", "6F", "63", "61", "74"
9805 DATA "6F", "2E", "2E", "2E", "2E", "2E"
9810 DATA "2E", "AE", "16", "10", "0E", "15"
9815 DATA "01", "4F", "2E", "6B", "AE", "00"
9820 DATA "**"
```

ASS. DETECT 1.0

Questo è il listato assembler del programma di backup DETECT 1.0. È molto lungo per cui potrebbe essere noioso commentario linea per linea. Tuttavia nel listato ogni gruppo di istruzioni è preceduto da un breve commento per indicare ciò che esse fanno.

Vorrei invece soffermarmi sulle subroutine della ROM utilizzate. Esse sono elencate nelle prime righe del listato assembler come routine di sistema e sono:

- ODER CLS Clear screen, nulisce il video.
- 0E00 SCLL Scroll: il registro B dello Z-80 contiene il numero di linee che dal basso si vogliono far "Scrollare" verso l'alto.
- 03B5 BELL In base al contenuto dei registri HL e DE si emette un suono.

- 0556 LOAD Carica DE bytes memorizzandoli dalla locazione puntata da IX in poi.
- 04C2 SAVE Salva DE bytes a partire dalla locazione puntata da IX in poi.

Un file registrato su cassetta si compone di due parti:

- una parte iniziale, 17 bytes, che contiene l'informazione sul tipo di file in questione:
- una seconda parte che costituisce il programma vero e proprio.

Per usare le due ultime subroutine, SAVE e LOAD, bisogna caricare il registro A con 0 per la prima parte, e con FF esadecimale per la seconda e settare il flag di carry e ovviamente caricare i registri DE e IX con i valori opportuni.

075A TAPE È la routine di uso generale per il registratore la cui funzione dipende dal valore contenuto nella variabile di sistema TADD

(5C74 H) e cioè: TADD Funzione di TAPE

0 SAVE

1 LOAD 2 VERIEY

3 MERGE

In ogni caso i registri HL e IX devono essere caricati prima di accedere a TAPE e cioè:

- il registro HL deve puntare a una zona di RAM nella quale si andrà a caricare il file con funzione di LOAD e MERGE, o dalla quale si prelevano i dati da salvare o da verificare;
- il registro IX deve puntare a una zona di RAM che contiene gli attributi sul tipo di file sul quale le 4 funzioni precedenti devono operare:

LOCAZIONE CONTENUTO

IX+00 tipo di file 0 = BASIC

1 = array alfanumerico

2 = array numerico

3 = byte

IX+01 nome del file, FF se il IX+0A il file non ha titolo

IX+0B lunghezza

IX+0C file

IX+0D numero di linea

IX+0E se il file è Basic. Locazione da cui si deve salvare o caricare se il file è binario. Codice che identifica il tipo di array

IX+0F lunghezza area variabili

IX+10 Basic

203C MSGG immette sul canale corrente (video, stampante...) una stringa di BC caratteri memorizzata all'indirizzo DE

OCOA STRS questa routine scrive un messaggio sul canale selezionato preso da una lista posta in memoria. Per usare la routine DE deve contenere l'indirizzo di partenza della lista. A li numero del messaggio che si richiade. Ogni messaggio deve avere l'utimo grattere con il bit 7 posto a uno

2D2B STCK pone sullo stack del Basic il numero contenuto in BC

2032 PTST scrive sul canale selezionato il contenuto di tale stack

1601 OPEN apre il canale il cui numero è posto in A.

FD1E	9999	ORG	ØFD1EH
	0010 :		
	0020 :		"Routine"
	0030 ;		"Sistema"
	0040 ;		
0D6B	0050 CLS	EQU	0D6BH
0E00	0060 SCLL	EQU	9E99H
03B5	0070 BELL	EQU	03B5H
0556	0080 LOAD	EQU	0556H
075A	MAN THEE	EQU	0758H
2030	0100 MSGG	EQU	203CH
0C0A	0110 STR#	EQU	acaeH

2D2B 2032		STCK	EQU	2D2BH 2032H
1601				
1991		OPEN	EQU	1601H
	0150			
	0160			"Variab."
	0170			
5008	0180	LASK	EQU	5C08H
5074	0190	TADD	EQU	5C74H
5300	0200	FILE	EQU	5B00H
09A2	9219	CHR1	EQU	Ø982H
5DC0	0220		EQU	24000
3030	0230		200	21000
	0240			"DETECT 1.
0"	0240	,		DETECT I.
9				
	0250			
FD1E CD28FE	0260	INIZ	CALL	
FD21 3E06	0270		LD	A,6
FD23 CD47FE	0280		CALL	PRING
FD26 AF	0290		XOR	A
FD27 37	0300		SCF	
FD28 DD21005B	0310		LD	IX, FILE
FD2C 111100	0320		LD	DE, 11H
FD2F CD5605	0330		CALL	LORD
FD32 30EA	0340		JR	NC, INIZ
	0350			,
	0360			"MSGPROG
RAMMA"	0000	,		noakoa
141.000	0370			
FD34 3E0A	0380	,	LD	A,10
FD36 CD47FE	0390			PRING
PD36 CD47FE	0400		CHLL	PRING
	0410	;		"MSGNOME
FILE"				
	0420	;		
FD39 11015B	0430		LD	DE,FILE+1
FD3C 1A	9449		LD	A,(DE)
FD3D FEFF	0450		CP	0FFH
FD3F 2806	0460		JR	Z,UNO
FD41 010A00	0470		LD	BC,10
FD44 CD3C20	0480		CALL	MSGG
	0490	;		
	0500	i		"MSG1 ME
SSAGGIO"		-		

	9510 ;		
	9520 UNO	XOR	
	3530	CALL	PRING
6	9540 ;		
6	3550;		"MSGTIPO
FILE"			
	0560 ;		
FD4B 3E11	0 570	LD	A,11H
	0580		10H
FD4E 38005B	0590	LD	A,(FILE)
	9699	PUSH	
	0610	RST	
	0620	POP	AF
FD54 F5	0630	PUSH	
FD55 11A209	0640	LD	DE,CHR1
FD58 CD0A0C	0650	CALL	STR#
	0660 ;		
	0670 ;		"MSGDATI
11			
	0680 ;		
FD5B 3E05	0690	LD	A,5
FD5D CD47FE	0700	CALL	PRING
	0710 ;		
	0720 ;		"MSGLUNG
HEZZA"			
	0730 ;		
	0740	LD	A, 1
	0750	CALL	PRING
	0760 ;		
	0770 ;		"PRINT NUM
.BYTES"			
	0780 ;		
	0790	LD	BC, <file+0< td=""></file+0<>
19H >			
FD69 3EØA	0800		A,10
FD6B CDD1FD	0810	CALL	PTBC
	0820 ;		
	0830 ;		"MSGLoca
zione inizio"			
	0840 ;		"o Linea d
i AUTo-EXEC"			
	0050 ;		
FD6E F1	0860	POP	AF

0870		CP	0
		JR	NZ, BYTE
0900	;		"MSGLine
	j.		
			A,2
0940		LD	BC, (FILE+0
		JR	Z,PBC
0980	j.		"MSGNESS
	i		0.4
			NZ.PRING
			CONT
	DUTE		3
	BTIE		NZ, CONT
		JK	MZ, COM
			"MSGLOCA
	,		modcoch
	:		
	,	CALL	PRING
		LD	BC. (FILE+0
	PBC	LD	A, 13
1110		CALL	PTBC
1120	;		
1130	,		"TEST sull
1140	;		
		CALL	TEST
1170	;		"CARICAMEN
	i	1.0	IX.RELC
			A.OFFH
			H) OF F II
			LOND
			NC, CONT
	9980 9990 9910 9920 9930 9930 8940 9950 9950 9960 9960 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1110 1110 1115 1115 1115 111	8958 8958 8958 8958 8958 8958 8958 8958	8998 JR 8999 S998 S998

	1240 ;	
	1250 ;	"MSGper
la CASSETTA"		
	1260 ;	
FDA6 3E07	1270	LD R.7
FDA8 CDFCFD	1280	CALL WAIT
	1290 ;	"MSGSALV
ATAGGIO FILE"	1300 ;	"PISGSHLY
ATAGGIO FILE"	1310 ;	
FDAB 3EØB	1320 SALY	LD A,11
FDAD CD4CFE	1330	CALL PRINT
FUND CUTCHE	1340 ;	
	1350 ;	"Salvatagg
io FILE"		
	1360 ;	
FDB0 AF	1370	XOR R
FDB1 CD62FE	1380	CALL TAPS
	1390 ;	
	1400 ;	"MSGSALY
.o VERIFICA"	1410 ;	" L
OBD "	1410 ;	
	1420 BSK	LD 8.8
FDB4 3E08	1420 ASK 1430	LD A,8 CALL WAIT
FDB4 3E08 FDB6 CDFCFD	1430	CALL WAIT CP "1" JP Z,INIZ
FDB4 3E08 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CR1EFD FDBE FE73	1430 1440 1450 1460	CALL WAIT CP "l" JP Z,INIZ CP "s"
FDB4 9E08 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CR1EFD FDBE FE73 FDC0 28E9	1430 1440 1450 1460 1470	CALL WAIT CP "1" JP Z,INIZ CP "\$" JR Z,SALV
FDB4 9E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CA1EFD FDBE FE73 FDC0 20E9 FDC2 FE76	1430 1440 1450 1460 1470 1480	CALL WAIT CP "1" JP Z,INIZ CP "#" JR Z,SALV CP "V"
FDB4 3E08 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDB8 CA1EFD FDBE FE73 FDC0 20E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE	1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490	CALL WAIT CP "1" JP Z,INIZ CP "\$" JR Z,SALV CP "V" CALL Z,TAPV
FDB4 3E09 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CA1EFD FDBE FE73 FDC0 20E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE	1430 1440 1450 1460 1460 1480 1490 1500	CALL WAIT CP "1" JP Z,INIZ CP "#" JR Z,SALV CP "V" CALL Z,TAPV CALL RING
FDB4 3E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CA1EFD FDBE FE73 FDC0 29E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC4 CC50FE FDC7 CD30FE FDCA 3E0C	1430 1440 1450 1460 1460 1480 1490 1500	CALL WAIT CP "1" JP Z.INIZ CP "#" JR Z.SALV CP "y" CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12
FDB4 3E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CR1EFD FDBE FE73 FDC0 28E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC8 3E0C FDC6 CDFCFD	1430 1440 1450 1450 1470 1470 1490 1500 1510	CALL WAIT CP "1" JP Z,INIZ CP "#" JR Z,SALV CP "V" CALL Z,TAPV CALL RING
FDB4 3E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CA1EFD FDBE FE73 FDC0 29E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC4 CC50FE FDC7 CD30FE FDCA 3E0C	1430 1440 1450 1450 1470 1490 1500 1510 1520	CALL WAIT CP "1" JP Z.INIZ CP "#" JR Z.SALV CP "v" CALL Z.TAPV CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CALL WAIT
FDB4 3E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CR1EFD FDBE FE73 FDC0 28E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC8 3E0C FDC6 CDFCFD	1430 1440 1450 1450 1470 1470 1490 1500 1510	CALL WAIT CP "l" JP Z.INIZ CP "#" JR Z.SALV CP "v" CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CALL WAIT
FDB4 3E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CR1EFD FDBE FE73 FDC0 28E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC8 3E0C FDC6 CDFCFD	1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1520 1540;	CALL WAIT CP "1" JP Z.INIZ CP "#" JR Z.SALV CP "v" CALL Z.TAPV CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CALL WAIT
FDB4 3E00 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDBB CR1EFD FDBE FE73 FDC0 28E9 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC8 3E0C FDC6 CDFCFD	1430 1440 1450 1450 1460 1470 1490 1500 1510 1520 1530 1530 ;	CALL WAIT CP "!" JP Z.INIZ CP "g" JR Z.SALV CP "g" CALL Z.TAPV CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CALL WAIT JR ASK
FDB4 3E08 FDB6 CDFCPD FDB9 FE6C FDB8 CRIEFD FDBE FE73 FDC0 2689 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 LD50FE FDC7 LD50FE	1430 1440 1450 1450 1460 1470 1490 1500 1510 1520 1530 1530 ;	CALL WAIT CP "!" JP Z.INIZ CP "g" JR Z.SRLV CP "g" CRL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CHL WAIT JR ASK
FDB4 3E08 FDB6 CDFCFD FDB9 FE6C FDB8 CRIEFD FDE FE73 FDC0 28E3 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC7 CD30FE FDC6 18E3	1430 1440 1450 1460 1460 1470 1480 1580 1510 1520 1520 1530 1550; 1560;	CALL WAIT CP "!" JP Z.INIZ CP "g" JR Z.SALV CP "g" CALL Z.TAPV CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CALL WAIT JR ASK
FDB4 3E08 FDB6 CDFCPD FDB9 FE6C FDBB CALIED FDBE FE73 FDC0 3E9 FDC2 E269 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDCA 150C FDCC CDFCFD FDCF 16E3 R BC in HEX" DECIMALE "	1430 1440 1440 1450 1460 1470 1490 1590 1510 1520 1520 1530 1540 ; 1550 ;	CRLL WAIT """ "" "" "" "" "" "" "" ""
FDB4 3E08 FDB6 CDFCPD FDB9 FE6C FDB8 CRIEFD FDBE FE73 FDC0 2689 FDC2 FE76 FDC4 CC60FE FDC7 CD30FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 CD50FE FDC7 LD50FE FDC7 LD50FE	1430 1440 1450 1460 1460 1470 1480 1580 1510 1520 1520 1530 1550; 1560;	CALL WAIT CP "!" JP Z.INIZ CP "g" JR Z.SALV CP "g" CALL Z.TAPV CALL Z.TAPV CALL RING LD A.12 CALL WAIT JR ASK

FDD2	F5	1600 1610		PUSH	AF
	0.700///	1620			"PUSH BC s
	STACK"	1630	;		"Matematic
о "		1640	;		
FDD3	CD2B2D	1650		CALL	STCK
		1669			"STAMPA il
CONT	TENUTO"		-		
EMAT:	(CO"	1680	;		"STACK MAT
FDD6	CD3220	1690 1700	;	CALL	PTST
		1710	į.	0,,22	
NE "		1720	;		"TABULAZIO
FDD9	3E16	1730 1740 1750	;	LD RST	A,16H 10H
FDDC		1760		POP	AF
FDDD		1770		RST	10H
	3E1C	1780		LD	A,1CH
FDE0	D7	1790		RST	10H
		1800			
in h	EX"	1810	;		"STAMPA BC
		1828	;		
FDE1		1830 1840	FCO	POP LD	BC A,B
	CDE7FD	1850	EOR	CALL	
FDE6		1860		LD	B.C
FDE7	F5	1870	CONV	PUSH	RF
FDE8		1880		RRA	
FDE9		1890		RRA	
FDER		1900		RRA	
	CDFØFD	1920		RRA CALL	NIBLE
FDEF		1930		POP	AF
	E60F		NIBLE		ØFH
	C630	1950		ADD	30H
FDF4	FE3R	1960		CP	3RH

FDF6 3802	1970	JR	C,OUT1
FDF8 C607	1980		7
FDFA D7	1990 OUT1		10H
FDFB C9	2000	RET	1011
- DF B C5	2010 :	NE I	
	2020 ;		"Sub Wait"
	2020 ;		"SUD MAIT."
EDEC 0040EE	2030 ; 2040 WAIT	CALL	oom.
FDFC CD1AFE FDFF FDCB01AE			
			5,(IY+1)
FE03 CD4CFE	5000 BTINK		
FE06 0619	2070		B,25
FE08 76	2080 ALT	HALT	
FE09 10FD	2090	DJNZ	
FE0B FDCB016E			5,(IY+1)
FE0F 20F2	2110		Z,BLINK
FE11 CD1AFE	2120	CALL	
FE14 3A085C	2130		A,(LASK)
FE17 F620	2140		20H
FE19 C9	2150	RET	
	2160 ;		
	2170 ;		"Sub SCROL
L B Linee"			
L B Linee"			
L B Lines.	2180 ;		" per B
volte "	2180 ;		" per B
	2190 ; 2190 ;		" per B
volte " FE1A 010707		LD	" per B BC,0707H
volte "	2190 ;		Per P
volte " FE1A 010707	2190 ; 2200 SCBL		BC,0707H AF
volte " FE1A 010707 FE1D F5	2190 ; 2200 SCBL 2210	PUSH	BC,0707H AF BC
volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC	PUSH	ВС, 0707H AF ВС В, С
volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5 FE1F 41	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230	PUSH PUSH LD CALL	ВС, 0707H AF ВС В, С
volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5 FE1F 41 FE20 CD000E	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240	PUSH PUSH LD CALL POP	BC,0707H AF BC B,C SCLL
Volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5 FE1F 41 FE20 CD000E FE23 C1	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240 2250	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC
Volte " FEIA 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIF 41 FE20 CD000E FE23 C1 FE24 10F8	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240 2240 2250 2260	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SC
volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5 FE1F 41 FE20 CD0000E FE23 C1 FE24 10F0 FE26 F1	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240 2250 2250 2260 2270 2290	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SC
volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5 FE1F 41 FE20 CD0000E FE23 C1 FE24 10F0 FE26 F1	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240 2250 2250 2260 2270 2290 ;	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SC AF
volte " FE1A 010707 FE1D F5 FE1E C5 FE1F 41 FE20 CD0000E FE23 C1 FE24 10F0 FE26 F1	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240 2250 2250 2260 2270 2290	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SC
volte " FEIR 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIE C4 FE20 CD000E FE24 10F0 FE26 F1 FE27 C9	2190 ; 2200 SCBL 2210 2220 SC 2230 2240 2250 2250 2260 2270 2290 ;	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SC AF
Volte " FEIA 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIF 41 FE2C CD000E FE22 10F FE24 10F8 FE26 F1 FE27 C9	2190 ; 2200 SCBL 2210 SC 2220 SC 2230 SC 2240 2250 2260 2270 2260 2270 2290 ; 2300 ;	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SC SC AF
Volte " FEIR 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIF 41 FE20 CD000E FE23 C1 FE24 10F0 FE26 F1 FE27 C9 Screen" FE28 CD680D	2190 ; 2200 SCBL 2210 SC 2220 SC 2230 SC 2240 2250 2260 2260 2270 2290 ; 2290 ; 2310 ; 2310 ;	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC B,C SCLL BC SCLL BC SCL BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC
Volte " FEIA 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIF 41 FE20 CD000E FE22 C1 FE24 10F8 FE26 F1 FE27 C9 Screen" FE28 CD580D FE28 3E09	2190 ; 2200 SCBL 2210 SC 2220 SC 2230 2240 2240 2250 2260 2260 2270 2290 ; 2300 ; 2310 ; 2320 CLSC 2330	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC BC SCLL BC SCLL BC SC
Volte " FEIR 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIF 41 FE20 CD000E FE23 C1 FE24 10F0 FE26 F1 FE27 C9 Screen" FE20 CD680D FE28 3E09 FE20 CD47FE	2190 ; 2200 SCBL 2210 SC 2210 SC 2220 SC 2230 2240 2250 2250 2260 2270 2290 ; 2300 ; 2310 ; 2310 ; 2320 CLSC 2330 2340	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC B.C SCLL BC SCL HF "Sub Clear
Volte " FEIA 010707 FEID F5 FEIE C5 FEIF 41 FE20 CD000E FE22 C1 FE24 10F8 FE26 F1 FE27 C9 Screen" FE28 CD580D FE28 3E09	2190 ; 2200 SCBL 2210 SC 2220 SC 2230 2240 2240 2250 2260 2260 2270 2290 ; 2300 ; 2310 ; 2320 CLSC 2330	PUSH PUSH LD CALL POP DJNZ POP RET	BC,0707H AF BC BC SCLL BC SCLL BC SC

FE36	C3B503	2370		JP	BELL
		2390 2390 2490	;		"Sub TEST"
	215E9F	2410 2420	COST	LD	INIZ-RELC HL,COST
BH)	ED5B0B5B	2430		LD	DE,(FILE+0
FE40	A7 ED52	2440		AND	A HL.DE
FE43		2450		RET	
FE44		2470		POP	BC
FE45	18E9	2480 2490		JR	RING
		2500			"Sub PRINT
"		2510			
	F5	2520	PRING		
	CD30FE	2530		CALL	
FE4B	F1 F5	2540	PRINT	POP	
	CD58FE	2560	PKINI		CHAN
		2570			DE, CHRS
		2580		CALL	
FE56		2590		POP	
FE57		2600		RET	
FE58			CHAN		
	3E02	2620		LD	
	CD0116	2630		CALL	
FESE FESF		2640		POP RET	AF
FESF	C9	2650 2660		KE I	
		2670			"Sub SAVE
o VER	RIFY"	2010	,		SUD SHYE
		2680	:		
	3E02	2690	TAPV		A,2
	32745C		TAPS	LD	(TADD),A
	DD21005B			LD	IX, FILE
	210 05 D	2720		LD	HL,RELC
FE6C	C35A07	2730		JP	TAPE
		2740 2750			"Messaggi"
		2760			"Pessagg1"
		2100	,		

	2770 ;		"
0"			
FE6F 80 FE70 16 FE71 0500	2780 CHRS	DEFB	80H
FE70 16	2790	DEFB	16H
FF71 0500	2888	DEEM	0005H
FE73 1106	2810	DEEM	0611H
FE75	2810 2820	DEEM	"Registrat
o come "	LOLO	DE1 11	146 37 301 40
O COME	2830	реем	"File di T
FE05 IPO -> "	2030	DEFIN	Trite of 1
FE95 8D	2840	D.E.E.D	Ø8DH
FE95 80		DEFB	980H
1"	2850 ;		"
	2860	DEFB	1.04
FE96 16			
FE97 0A00	2870	DEFW	өөөнн
FE99 1104	2880	DEFW	0411H
FE9B FILE - ="	2890	DEFM	"Lunghezza
FILE - ="			
FEAD A0	2900	DEFB	өнөн
	2910 ;		"
2"			
FEAE 1103	2920	DEFW	0311H
FEB0 16	2930		16H
FEB0 16 FEB1 0D00	2930 2940		000DH
FEB3	2950	DEFM	"Linea Aut
o Exec- ="			
FEC5 A0	2960	DEFB	овон
	2970 ;		
3"	,		
FEC6 1103	2988	DEFW	0311H
EEC8 16	2990		16H
FEC9 0D00	3000		000DH
FECB	3010		"Locazione
Inizio ="	3010	PEIII	LOCULION
FEDD A0	3020	DEED	өөөн
FEDD HE	3030 :	DEFE	"
4"	3030 ;		
	3040	DEELI	0011H
FEE0 1201	2050		0112H
LEER 1501	3060		"NESSUNA"
FEE2			"NESSUNH"
FEE9 A0	3070	DEL R	
_	3080 ;		"
5"			

FEEA 16	3090	DEFB 16H
FEEB 0813	3100	DEFW 1308H
FEED 1102	3110	DEFW 0211H
FFFF	3120	DEFM "Dec:DATI:
Hex"		
FEFB A0	3130	DEFB 0R0H
	3140 :	"
6"	0140	
EEEC 16	3150	DEFB 16H
FEFC 16 FEFD 1000	3150 3160	DEFW 0010H
FEFF 1201	2170	DEFW 0112H
FF01 1104	3180	DEFW 0411H
FF03	3190	DEFM "*Caricame
nto e Ril"	3136	DEFI TOURICAME
FF15	3200	DEFM "ocazione
FILE"	3200	DEFN OCAZIONE
FF22 AA	3210	DEFB "*"+80H
FF22 HH		DELB*+80H
	3220 ;	"
7"		
FF23 16	3230	DEFB 16H
FF24 1000 FF26 1105	3240 3250	DEFW 0010H
FF26 1105	3250	DEFW 0010H DEFW 0511H
FF29 1501		DELM GIIOU
FF2A	3270	DEFM "-Sostitui
sci la ca"		
FF3C	3280	DEFM "ssetta
"		
FF49 AD	3290	DEFB "-"+80H
	3300 ;	"
8"		
FF4A 16		DEFB 16H
FF4B 1000	3320	DEFW 0010H
FF4D 1106	3330	DEFW 0611H
FF4D 1106 FF4F 1501	3340	DEFW 0115H
FF51	3350	DEFM "Verify **
Save ** "		
FF63	3360	DEFM "Load ? V
/S/L"		
FF70 A0	3370	DEFR MANH
	3380 ;	"
9"	,	
FF71 1201	3390	DEFW 0112H
FF73 1102	3400	DEFW 0211H
1110 2102	0.100	52. H 52.1111

FF75	3410	DEFM	"KKDETECT
Backup*"			
FF85	3420	DEFM	" V 1.0 09
/1983>>"			
FF95 1401	3430		0114H
FF97 1103	3440		0311H
FF99	3450	DEFM	"Sistema d
i BACKUP "			
FFAB	3460	DEFM	"dei FILES
-+-"			
FFB8 AB	3470	DEFB	"+"+80H
	3480 ;		"1
0"			
FFB9 16	3490	DEFB	16H
FFBA 0306	3500	DEFW	0603H
FFBC 1105	3510	DEFW	0511H
FFBE 1201	3520	DEFW	0112H
FFC0	3530	DEFM	"PROGRAMMA
"			
FFC9 1200	3540	DEFW	0012H
FFCB 3A	3550	DEFB	";"
FFCC 1106	3560	DEFW	0611H
FFCE AØ	3570	DEFB	0A0H
	3580 ;		"1
1"			
FFCF 16	3590	DEFB	16H
FFD0 1000	3600	DEFW	0010H
FFD2 1102	3610	DEFW	0211H
FFD4 1201	3620	DEFW	0112H
FFD6	3630	DEFM	"Salvatagg
io FILE R"			
FFE8	3640	DEFM	"ilocato
"			
FFF5 AE	3650	DEFB	"."+80H
	3660 ;		"1
2"			
FFF6 16	3670	DEFB	
FFF7 100E	3680		0E10H
FFF9 1501	3690		0115H
FFFB	3700		"0.k"
FFFE RE	3710 LAST1		"."+80H
	3720	END	
LAST1 FFFE			

CHRS FE6F TAPS FE62 TAPV FE60 CHAN FE58 PRINT FE4C FE47 PRING FF39 TEST *9F5E COST RING FE30 CLSC FE28 SC FE1E FE1A SCBL ALT FE08 FE03 BLINK FDFC MAIT FDFA OUT1 NIBLE FDF0 FDF7 CONV ESA FDE2 PTBC FDD1 ASK FDB4 SALV FDAB CONT FD97 PBC FD92 FD87 BYTE UNO FD47 INIZ FD1E RELC SDCØ CHR1 09A2 FILE 5B00 TADD 5074 LASK 5008 OPEN 1691 PTST 2032 STCK 2D2B STR ØCØA. 203C MSGG TAPE 075A LOAD 0556 BELL 03B5 SCLL. **BEBB**

CLS

#

0D6B

6062

DETECT -S

DETECT 1.0 presentato altrove in queste pagine è un programma per il backup dei nastri ed è in grado di dare tutte le informazioni relative ad un file registrato su una cassetta. Queste informazioni sono presentate su video nei due formati numerici, decimale ed esadecimale.

Tuttavia tale programma ha una limitazione:

 non sempre è possibile duplicare un file perché troppo lungo, per cui DE-TECT 1.0 ritorna al BASIC rifiutandosi di caricare un solo byte.

Fortunatamente questa evenienza capita assai di rado perché è abbastanza difficile, ma non improbabile, incontrare file più lunghi di 40.000 bytes. Quando ciò capita è possibile risolvere il problema usando DETECT —S. Il programma che segue non è altro che il caricatore del linguaggio macchina che realizza il backup.

Infatti dopo aver dato il RUN il computer darà il solito messaggio che precede ogni registrazione. Bisogna quindi disporre di una cassetta nuova su cui registrare il DETECT –S in L/M.

L'uso poi di quest'oggetto è abbastanza semplice anche se bisogna prestare molta attenzione e in generale occorre dare queste istruzioni:

- 1) spegnere e accendere il computer
- 2) CLEAR 23999
 - 3) LOAD "DETECT -S" CODE 23400
 - 4) RANDOMIZE USR 23400

Dopo quest'ultimo comando il computer sul video non mostra niente ma, se tutto procede bene, carica il primo file da duplicare che trova su cassetta. Ciò viene indicato dalle classiche righe variopinte sul BORDER.

Quando comparirà sulle ultime due righe dello schermo il classico messaggio "Start Tape and Press any Key", il computer avrà rilocato tutto il file da duplicare a partire dalla locazione 24000 in poi. Inserendo una cassetta e premendo un tasto il file viene salvato.

```
1000 REM
1995 REM PROGRAMMA DI BACKUP
1010 REM MAX.41.5K BYTES FILE
1015 REM
1929 REM HEX-CODE Caricatore
1025 REM
1030 CLESR 31999: LET #=32000
1035 PRINT AT 10.11: "ATTENDERE"
1040 FOR i=0 TO 32
1045 BEEP .01,65: READ a$
1050 LET h=CODE a$(1)-48
1955 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1060 LET 1=CODE a$(2)-48
1065 LET 1=1-7x(as(2))"@")
1070 POKE a+1.16%h+1: NEXT 1
1075 SAVE "DETECT -S"CODE a.i
1080 RFM
1085 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1090 REM
1095 REM
               DETECT -S
1100 REM
1105 DATA "AF", "DD", "21", "00"
1110 DATA "5B", "11", "11", "00"
1115 DATA "37", "CD", "56", "05"
1120 DATA "DD", "21", "C0", "5D"
1125 DATA "ED", "5B", "0B", "5B"
1130 DATA "CD", "6D", "08", "21"
1135 DATA "CO", "5D", "DD", "21"
1149 DATA "99", "5B", "C3", "79"
1145 DOTA "09"
```

ASS. DETECT -S

Il listato seguente è l'assembler della routine descritta nell'omonimo programma in BASIC. È molto breve e si nota che è rilocabile in ogni zona della memoria.

Genericamente verrà caricata nel buffer di stampante a partire dalla locazione 23400. Questa si basa su 3 subroutine nella ROM dello Spectrum che verranno ora brevemente descritte.

Commento:

LINEE da 160 a 200:

prima di accedere alla routine LOAD (0556 HEX) si devono dare dei valori opportuni ai registri IX, DE e A dello Z-80:

 i registri A uguale a 0, DE uguale a 17 indicano al computer di caricare i primi 17 bytes della parte iniziale, l'HEADER, del file memorizzandoli a partire dalla locazione puntata dal registro IX (i primi 17 bytes del buffer di stampante in questa applicazione).

LINEE da 210 a 230:

— la routine LOAT (086D HEX) è più o meno identica alla precedente e serve per caricare l'intero corpo di un file, Per accedente vibiogna specificare nei registro IX l'indirizza della locazione (24000 nel caso particolare) dalla quale cominicare a caricare; bytes nel numero specificato nei registro IX. Tale numero per un dato file lo si ricava dalle informazioni ricevute caricando ITHADER.

LINEE da 240 a 260:

 si salta alla routine SAVE (0970 HEX) dopo aver specificato in HL l'indirizzo di partenza dei bytes da salvare (24000) e in IX l'indirizzo ove risiedono le informazioni (il contenuto dell'HEADER) relative al file che si desidera duplicare.

Con qualche modifica è possibile caricare (e quindi duplicare) più di 1.5k bytes agendo sulla variabile RELO, attualmente uguale a 24000, abbassandone il valore. In ambiente BASIC prima di lanciare la subroutine occorre posizionare la RAMTOP in accordo con il valore di RELO impostato.

6062	9999	ORG	#
	0010 ;		
	0020 ;		
	0030 ;		"Routine"
	0040 ;		"Sistema"
	0050;		

0556		9969	LOAD	EQU	0556H
986D		0070	LOAT	EQU	086DH
0970		0080	SAVE	EQU	0970H
		0090	;		
		0100	;		"Variab."
		0110	;		
5B00		0120	INFO	EQU	5B00H
5DC0		0130	RELO	EQU	24000
		0140	;		
		0150	;		
6062	AF	0160	INIZ		
6063	DD21005B	0170		LD	IX, INFO
6067	111100	0180		LD	DE,11H
606A	37	0190		SCF	
606B	CD5605	0200			LOAD
606E	DD21C05D	0210			IX,RELO
6072	ED5B0B5B	0220		LD	DE, (INFO+0
BH >					
	CD6D08				LOAT
	21C05D				HL, RELO
	DD21005B				IX, INFO
6080	C37009	0260			SAVE
		0270		END	
INIZ					
RELO					
	5B00				
	0970				
	096D				
LOAD					
#	6062				

HEAR THE MIC

Questa routinetta di pochi byte non serve a granché, tuttavia è di grande effetto scenico perché se rileva la presenza di un segnale alla presa EAR dello Spectrum ne da una rappresentazione grafica sullo schermo. Il grafico che si ottiene è più legato al livello del segnale che alla sua freguenza per

cui una valida applicazione può essere il test del livello di registrazione delle cassette di personale incisione.

```
1000 PFM
1005 REM HEAR THE MIC
1010 REM LETTURA PRESA FAR
1015 REM E VISUALIZZAZIONE
1020 REM
1025 CLEAR 31999: GO SUB 9000
1030 LET VED: LET UNUSE 32000
1035 FOR m=0 TO 255 STEP 2
1040 LET 1=USR 32000: PLOT n.1
1045 DRAW x-n.-l+u: LET x=n
1050 LET u=1: NEXT n
1855 CLS : CO TO 1838
1060 REM
1965 REM HEX-CODE CARICATORE
1070 REM
9000 FOR p=32000 TO 32016
9005 READ as
9010 LET h=CODE as(1)-48
9015 LET heb-7*(as(1)>"0")
9020 LET 1=CODE a#(2)-48
9025 LET l=1-7*(a$(2)>"@")
9030 POKE p. 16*h+1
9035 NEXT P: RETURN
9085 REM
9090 REM SUB HEAR THE MIC
9095 REM
9100 DATA "F3", "01", "00", "AF"
9105 DATA "3E", "7F", "DB", "FE"
9110 DATA "CB", "77", "20", "01"
9115 DATA "0C", "10", "F5", "FB"
```

9120 DATA "C9"



ASS. HEAR THE MIC

Data la semplicità di questa routine, c'è poco da dire sul listato assemiber. Si rileva il dato alla porta 7FFE H, si controlla la presenza o meno di un segnale (BIT 6.4) e nel caso si incrementa il registro C. Il ciclo è svolto per 175 volte (registro B) e il valore ritornato al Basic è il valore associato alla coppia BC con B sempre a zero.

7000		0000		ORG	32000
		0010	i		
		0020	;		"HEAR"
		0030	;		"THE "
		0040	1		"MIC."
		0050	i		
		0060	1		"Variab."
		0070	1		
AFØØ			MAX	EQU	ØRFØØH
		0090			
		0100			
7000	F3		ÍRQD	DI	
	0100AF		INVID		BC,MAX
	3E7F		TECT		
		0140			A, (ØFEH)
	CB77			BIT	
				JR	
		0160			
70 0 C		0170		INC	
		0180	NSET		TEST
700F		0190		ΕI	
7D10	C9	0200		RET	
		0210		END	
NSET					
TEST	7D04				
IRQD	7D00				
MAX	AF00				
#	6962				

IMPULSE

Questa routine a differenza della precedente è più utile. Sente la presenza di un segnale impulsivo all'ingresso e restituisce al Basic un valore inversamente proporzionale alla sua durata.

Anche in questo caso se ne da una rappresentazione grafica su video.

Il suo uso può essere quello di rilevare la variazione in frequenza (con molta approssimazione) che puo essere presente, causa distorsioni o aitro, nel leggere l'header, cioè la parte iniziale di ogni programma registrato su nastro. Questo i enfatti preceduto da una nota fissa facilmente rilevabile da questo programma. In ogni caso provate a collegare alla presa EAR una ra-diolina e osservate l'effetto.

```
1000 REM
1005 REM MISURA DI UN IMPULSO
1010 REM E RAPPRESENTAZIONE
1015 REM
                GRAFICA
1020 REM
1025 GO TO 9000: REM RAM MEMO
1030 DEF FN c(u)=INT (u/30)
1035 LET a=0: LET b=a: LET s=2
1040 CLS : PLOT 0.80: DRAW 255.0
1045 PLOT 0.20: DRAW 255.0
1050 FOR x=0 TO 255 STEP s
1055 LET y=USR 32000: PLOT x.y
1060 DRAW INK FN c(u):a-x,b-u
1965 LET any: LET beu: NEXT v
1070 LET A=0: GO TO 1040
9000 REM
9005 REM HEX-CODE Caricatore
9010 REM
9030 CLEAR 31999: LET ##32000
9035 READ as
9040 IF as="**" THEN GO TO 1030
9045 LET h=CODE #$(1)-48
9050 LET h=h-7%(as(1)>"0")
9055 LET 1=CODE a#(2)-48
9060 LET 1=1-7*(a$(2)>"@")
9065 POKE a.16*b+1: LET a=a+1
9070 GO TO 9035
```

```
9075 REM
9080 REM DATI PROGRAMMA L.M.
9085 REM
gaga PEM
               SLIB TMPHISE
9095 REM
9100 DETE "F3", "01", "22", "00"
9105 DATA "CD", "E3", "05", "30"
9110 DATA
          "F8", "01", "02", "00"
9115 DATA "CD", "E3", "05", "30"
9120 DATA "FO", "78", "06", "00"
          "FE". "B0". "38". "02"
9125 DATA
9130 DATA
          "3E", "AF", "4F", "FB"
9135 DATA "C9", "**"
    1 dam Marahan Mark
```

ASS. IMPULSE

La base fondamentale di questo programma è una subroutine mappata in ROM all'indirizzo 05E3 H chiamata EDGE che presiede alla rilevazione degli impulsi all'ingresso EAR.

Questa costituisce la parte più importante per le operazioni di LOAD - VE-RIFY e ha due punti di ingresso:

$$EDGE-1 = 05E3$$

 $EDGE-2 = 05E7$

È noto che i dati spediti al generico registratore a cassette che tutti noi abbiamo al seguito del nostro Spectrum, sono visti come una serie di impulsi registrati su nastro e come tali possono venire viceversa letti dal computer. Se potessimo visualizzare la "forma" di questi impulsi essi assomiglierebbero a un "onda quadra". Questa è costituita da un fronte di salita e uno di discesa e il tempo che intercorre fra di essi ne costituisce la durata.

Si esegue EDGE-1 o EDGE-2 con una costante nel registro B e con Il tipo di picco che si vuoi rilevare nel registro C. Al ritorno da questa subroutine il flag di carry è posto a uno se si è trovato il numero richiesto di "impulsi" nel tempo stabilito in B e la variazione avvenuta in questo registro (B), stabilisce quanto tempo è stato necessario per trovare gli impulsi citati.

Si chiama EDGE-1 quando occorre rilevare la lunghezza di un impulso completo.

Si chiama EDGE-2 quando è necessario misurare il tempo precedente la rilevazione di un "picco".

Spero che risulti abbastanza chiaro che, opportunamente caricando il registro B con un valore, ci si possa sincronizzare su un impulso di durata nota se questo è presente all'ingresso EAR.

Per maggiori informazioni consiglio di consultare:

THE COMPLETE SPECTRUM ROM DISASSEMBLY

7D 00	0000	ORG	32000
	0010 ; 0020 ;		"Routine"
	0030 ;		"Sistema"
	0040 ;		
05E3	0050 EDGE	EQU	05E3H
	0060 ;		
7000 F3	0070 IRQD	DI	
7001 012200	0080 SYNC		
7D04 CDE305	0090	CALL	EDGE
7D07 30F8	0100	JR	NC,SYNC
7009 010200	0110	LD	BC,0002H
7D0C CDE305	0120	CALL	EDGE
7DØF 30FØ	0130	JR	NC,SYNC
7D11 78	0140	LD	A,B
7012 0600	0150	LD	B,0
7D14 FEB0	0160	CP	0B0H
7D16 3802			C,LB
7D18 3EAF	0180		A,0AFH
7D1A 4F	0190 LB		C,A
7D1B FB	0200	EI	

7D1C (9	0210 0220	RE1
LB SYNC	7D18 7D01	0220	
IRQD	7000		

IRQD 7D00 EDGE 05E3 # 6062

6062

PARTE II

LA GRAFICA

ROUTINE DI SPOSTAMENTO (SHIFT)

Se vi servono routine che lavorano sulla pagina grafica dello Spectrum, quanto segue fa per voi. Se invece non vi servono, vi invito comunque a dare un'occhiata, chissă forse tra una riga e l'altra di questi listati può maturare una nuova idea.

Bene cominciamo subito a parlare delle "solite" routine di shift.

Queste però non sono così usuali come si potrebbe pensare, infatti utilizzano una subroutine, già presente nella ROM dello Spectrum, che ho chiamato BITC.

Questa è una routine che calcola l'indirizzo della locazione video nella quale si andrà a scrivere (usualmente con un istruzione di PLOT, DRAW). SHIFT significa SPOSTAMENTO ed è a volte desiderabile ottenere lo spostamento di un bit, verso destra o sinistra, verso l'alto o il basso di tutto lo schermo. Ciò e stato fatto nelle subroutine sequenti.

Esse funzionano in questo modo:

- si usa la subroutine BITC mappata in 22AAH in ROM. Calcola gli indirizzi dei byte su cui operare lo spostamento e come tale;
- per funzionare correttamente occorre specificare nei registri BC dello Z-80 l'ordinata e l'ascissa del punto che individua la locazione video che per prima deve essere elaborata.

Esempio: la locazione 16384 (4000 in esadecimale) appartenente alla prima colonna video in alto, la si può calcolare specificando per l'ordinata Y il numero 175 (AF in esadecimale), e come ascissa il numero 0 oppure 01,03,04...07. Il numero 08 come ascissa e sempre 175 come ordinata induce BITC a calcolare la locazione 16385 ovvero 4001 esadecimale, che appartiene alla seconda colonna video.

Avete capito il meccanismo?

 Per quanto detto al punto 2) si intuisce una cosa importante: è possibile spostare in ogni direzione porzioni ben definite dello schermo specificando in:

XYCO l'ordinata e l'ascissa del punto che appartiene alla locazione da trattare

BYTE il numero dei byte sulla riga su cui operare

FINE l'ordinata del punto (riga) sulla quale ci si deve fermare.

4) Ultima ma non meno importante, é inclusa la possibilitá di non perdere il bit che "esce" a sinistra o a destra (in alto o in basso). Perciò il contenuto della pagina grafica non si perde mai: ciò che esce da una parte rientra da quella opposta.

SHBDX

Di seguito vengono presentati due programmi che sono ciascuno l'applicazione della routine in L/M omologa.

Sono molto semplici e differiscono l'uno dall'altro solo per poche istruzioni in assembler.

SHBDX da un esempio di come si possa spostare verso destra, pixel per pixel, la prima linea in alto sullo schermo.

```
1000 REM
1005 REM ROUTINE DI SHIFT
1010 REM A DESTRA
1015 REM
1020 CLEAR 31999: GO SUB 1065
```

```
1025 CLS : PRINT " Questa e'la":
1030 PRINT " routine di SHIFT ";
1035 PRINT "DX"
1040 PANDOMIZE USB 32000
1045 PAUSE 1: GO TO 1040
1050 REM
1055 REM HEX-CODE Caricatore
1060 REM
1065 LET a=32000
1070 READ ##
1075 IF as="**" THEN RETURN
1080 LET h=CODE a$(1)-48
1085 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1090 LET 1=CODE a$(2)-48
1095 LET 1=1-7*(a$(2)>"@")
1100 POKE a, 16*h+1: LET a=a+1
1105 GO TO 1070
1110 REM
1115 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1120 REM
1125 REM
              SUB SHBDX
1130 REM
1135 DATA "01", "00", "AF", "C5"
1140 DATA "CD", "AA", "22", "E5"
1145 DATA "06", "20", "A7", "CB"
1150 DATA "1E", "23", "10", "FB"
1155 DATA "E1", "30", "02", "CB"
1160 DATA "FE", "C1", "05", "78"
1165 DATA "FE", "A7", "20", "E7"
```

ASS. SHBDX (SHIFT A DESTRA)

1170 DATA "C9", "**"

Ouesta routine é molto semplice, é rilocabile in qualsiasi zona della memoria, ed é modificabile per ciò che riguarda le tre variabili principali (YXCO, BYTE, FINE), dall'utente al fine di estendere lo spostamento a una o più linee del video o a tutto lo schermo. Un breve commento per gruppi di linee servirà a chiarirne il funzionamento:

LINEE da 0130 a 0160:

- si carrica nella coppia di registri B e C dello Z80 l'ordinata e l'ascissa del punto che individua la locazione desiderata (ce ne sono 8 di questi punti per gli à valori che X può assumere per ciascun byte del video, se ne prende uno solo). Sa salva BS cullo stack, si calcola l'indirizzo di questo byte chiamando la routine BITC che deposita tale valore nella coppia di registri HL. Quindi si salva sullo stack HL.

LINEE da 0170 a 0240:

— in questa fase il registro B contiene il numero di byte che su ogni linea si intende elaborare. Perciò costituisce il numero di volto che il ciclo segiante deve essere ripettro (linee tra 0190 e 0210). Quindi si ripristina il valore dei registri H. ei ni base si valore del bi fida carry, si elabora il della locazione puntata da H. che risulta essere la prima di ogni linea. Questo bit durante il ciclo di rotzazione andrebbe perso. In questo modo invece si fa in modo che il bit che esce a destra dello schermo rientri a siistra a. pulla su perso.

LINEE do 0250 a 300:

 si ripristina il valore di BC dallo stack, cioè l'ordinata e l'ascissa del solito punto, si decrementa l'ordinata per passare alla linea successiva, si fa un test di FINE lavoro, quindi si esce o si proseque il ciclo.

7D00	9999		ORG	32000
	0010	;		
	9929	1		"Routine"
	9939	;		"Sistema"
	0040	;		
22AA	9959	BITC	EQU	2288H
	0060			
	9979	;		"Variab."
	9989	;		
AFØØ	0090	YXCO	EQU	0AF00H
0020	0100	BYTE	EQU	32
00A7	0110	FINE	EQU	087H
	0120			

7D00 0100A	F 0130 SH	BDX LD	BC.YXCO
7D03 C5	0140 LE		
7D04 CDAA2	2 0160	CALL	BITC
7D07 E5	0170	PUSH	HL
7008 0620	0180	LD	B, BYTE
700A A7	0190	AND	A
7D0B CB1E	0200 LE	3 RR	(HL)
7D0D 23	0210	INC	HL
7D0E 10FB	0220	DJNZ	LB3
7D10 E1	0230	POP	HL
7D11 3002	0240	JR	NC,LB4
7D13 CBFE	0250	SET	7, (HL)
7D15 C1	0260 LB	4 POP	BC
7D16 05	0270	DEC	В
7D17 78	0280	LD	A,B
7D18 FEA7	0290	CP	FINE
7D1A 20E7	0300	JR	NZ,LB2
7D1C C9	0310	RET	
	0320	END	
LB4 7D1			
LB3 700:			
LB2 7D0:			
SHBDX 7D0			
FINE 00A			
BYTE 002			
YXCO AF@			
BITC 22A			
# 606	2		

SHBSX

SHBSX sposta pixel per pixel verso sinistra la prima linea dello schermo, così come è stato fatto nel programma precedente.

Tuttavia penso sia abbastanza chiaro che, opportunamente agendo sulle istruzioni in L/M, sia possibile estendere questo spostamento ad altre linee o a particolari porzioni di schermo. A questo scopo è d'obbligo esaminare il listato assembler di ciascuna routine

```
1000 REM
1005 REM ROUTINE DI SHIFT
1010 REM A SINISTRA
1015 REM
1020 CLEAR 31999: GO SUB 1065
1025 PRINT " Questa e'la":
1939 PRINT " routine di SHIFT
1035 PRINT "SX"
1040 RANDOMIZE USR 32000
1945 PAUSE 1: GO TO 1949
1050 REM
1055 REM HEX-CODE Caricatore
1060 REM
1065 LET ##32000
1070 PEOD ..
1075 IF as="**" THEN RETURN
1080 LET h=CODE a#(1)-48
1085 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1090 LET 1=CODE #$(2)-48
1095 LET 1=1-7*(a*(2)\"a")
1100 POKE a, 16*h+1: LET a=a+1
1105 GO TO 1070
1110 REM
1115 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1120 REM
1125 REM
           SUB SHBSX
1130 REM
1135 DATA "01", "FF", "AF", "C5"
1140 DATA "CD", "AA", "22", "E5"
1145 DATA "06", "20", "A7", "CB"
1150 DATA "16", "28", "10", "FB"
1155 DATA "E1", "30", "02", "CB"
1160 DATA "C6", "C1", "05", "78"
1165 DATA "FE", "A7", "20", "E7"
1170 DATA "C9", "**"
```

ASS.SHBSX (SHIFT A SINISTRA)

Per questa routine valgono le stesse considerazioni fatte per ASS.SHBDX.

Lascio al lettore l'esame del listato assembler che non differisce molto da quello precedente. Cambiano infatti qualche istruzione e il modo di operare sulle lozazioni video:

 alla variabile XYCO, quella che contiene i valori Y e X del punto della locazione desiderata, bisogna attribuire il valore desiderato in modo differente.

Mentre nello spostamento a destra si operava per locazioni crescenti, cioè partendo dalla locazione 4000 alla 401F (esadecimale), nello spostamento a sinistra si opera in modo inverso. Ciò è stato fatto per semplicità di programmazione.

7D00		0000		ORG	32000
		0010	;		
		0020	;		"Routine"
		0030	,		"Sistema"
		0040	i		
22AA		0050	BITC	EQU	2288H
		9969	1		
		0070	1		"Variab."
		0000			
AFFF			YXCO	EQU	ØRFFFH
0020		0100	BYTE	EQU	32
0087		0110	FINE	EQU	087H
		0120			
7000	01FFAF			LD	BC, YXCO
7003	C5	0140		PUSH	
7004	CDAR22	0160		CALL	BITC
7007	E5	0170		PUSH	
	0620	0180		LD	B, BYTE
7D08	87	0190		AND	8
7D0B	CB16	0200		RL.	(HL)
700D	2B	0210		DEC	HL
7D0E		0220		DJNZ	L.B3
7D10		0230		POP	HL
7D11		0240		JR	NC.LB4
	CBC6	0250		SET	0,(HL)
7D15		0260	L R4	POP	BC
7016		0270		DEC	В
7017		0280		LD	Ã,B
7D18		0290		CP	FINE

7D18 2	0E7	0300	JR	NZ.LB2
7D1C C		0310 0320	RET END	,
LB4	7015			
LB3	7D0B			
LB2	7003			
SHBSX	7D00			
FINE	00A7			
BYTE	0020			
YXCO	AFFF			
BITC	22AA			
*	6062			

BOUTINE DI SPOSTAMENTO VERTICALE

Le due routine che di seguito vengono descritte non sono altro che l'ovvia espansione delle precedenti. Realizzano lo spostamento verticale nelle di direzioni. Si usa anche qui la subroutine BITC che abbiamo già visto. La routine SHBVS sposta il contenuto del video di un pixel verso l'alto, mentre con la routine SHBVS, ai ottine l'effetto coposto.

SHBVS

Questo programma sposta verso l'alto la prima riga dello schermo. La routine è leggermente più lunga delle precedenti poichè è relativamente più complicato gestire lo spostamentó verso l'alto o verso il basso dello schermo.

```
1000 REM
1005 REM ROUTINE DI SHIFT
1010 REM VERSO L'ALTO
1015 REM
```

```
1020 CLEAR 31999: GO SUB 1065
1025 PRINT "Questa e' la":
1030 PRINT " routine di SHIFT ":
1035 PRINT "VS"
1040 RANDOMIZE USR 32000
1045 PRUSE 1: CO TO 1040
1050 REM
1055 REM HEX-CODE Caricatore
1060 REM
1065 LET a=32000
1070 READ as
1075 IF a#="**" THEN RETURN
1080 LET h=CODE a$(1)-48
1085 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1090 LET 1=CODE ##(2)-48
1095 LET l=1-7*(a$(2)>"@")
1100 POKE a.16*h+l: LET a=a+1
1105 GO TO 1070
1110 REM
1115 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1120 PEM
1125 REM
               SUB SHBVS
1130 REM
1135 DATA "01", "00", "AF", "3E"
1140 DATA "20", "08", "C5", "CD"
1145 DATA "AA", "22", "C1", "C5"
1150 DATA "7E", "F5", "EB", "C5"
1155 DATA "05", "CD", "AR", "22"
1160 DATA "C1", "7E", "12", "05"
1165 DATA "78", "FE", "A7", "20"
1170 DATA "F1", "F1", "77", "C1"
1175 DATA "79", "C6", "08", "4F"
1180 DATA "08", "3D", "20", "DD"
1185 DATA "C9"."**"
```

ASS.SHBVS (SHIFT VERSO l'ALTO)

Commento al listato:

LINEE do 0130 a 0210:

- si carica BC con le modalità viste in precedenza e il registro A con il numero di byte sulla riga da elaborare e si salva sia questo valore nella coppia di registri ausiliari AFF, sia BC sullo stack. Si chiama la noutine che calcola l'indizzo della locazione video da elaborare per prima, se ne carica il valore in A e lo si salva sullo stack. Ciò viene fatto perchè nello spostamento tale valore andrebbo perso.

LINEE da 0220 a 0320-

 ciclo di trasferimento tra il contenuto della linea sottostante a quella sopra. Per linee si intende ovviamente linee dello spessore di un pixel (puntino sullo schermo).

LINEE da 0330 a 0420:

 bisogna premettere una spiegazione prima di proseguire: lo spostamento avviene per colonne ed è esteso fino a FINE linee ed a RYTE colonne.

Ecco che dopo aver prelevato dallo stack il valore (il A salvato in precedenza e memorizzato al posto giudosi come sempre unila della pagina grafica va perso), per ottenere l'indirizzo della prossima colonna bisogna riprendere le coordinate in BC dallo stack ed aggiungere a C, che el Tascisca vilore è che è lo scarto tra una colonna e l'altra e all'occorrenza proseguire il cricio.

7000		0000		ORG	32000
		0010	;		
		0020	;		"Routine"
		0030	;		"Sistema"
		0040	;		
22AA		0050	BITC	EQU	2288H
		0060	;		
		0070	1		"Variab."
		9989	i		
AF 00		0090	YXCO	EQU	0AF00H
0020		0100	BYTE	EQU	28H
00A7		0110	FINE	EQU	087H
		0120			
7000	0100AF	0130	SHBVS	LD	BC, YXCO
7003	3E20	0140		LD	A, BYTE
7D95	98	0150	LB12	EX	BF.B'F'
7006		0160		PUSH	
,		0.00		1 0011	20

	CDRR22	0170		BITC
7D0A		0180	POP	BC
7D0B		0190	PUSH	
700C		0200	LD	A,(HL)
700D	F5	0210	PUSH	AF
7DØE	EB	0220 EX	K EX	DE, HL
700F	C5	0230	PUSH	BC
		0240	DEC	В
7D11	CDAA22	0250	CALL	BITC
7D14	C1	0260	POP	BC
7D15	7E	0270	LD	A,(HL)
7D16	12	0280	L.D	(DE), A
		0290	DEC	В
7D18	78	0300	LD	A,B
7D19	FEA?	0310	CP	FINE
7D1B	20F1	0320	JR	NZ, EXX
7D1D	F1	0330	POP	AF
7D1E	77	0340	LD	(HL), A
7D1F	C1	0350	POP	BC
7020	79	0360	LD	A,C
7D21	C608	0370	ADD	8
7D23	4F	0380	LD	C,A
7024		0390	EX	AF, A'F'
7D25	3D	0400	DEC	A
		0410	JR	NZ,LB12
		0420	RET	,
		0430	END	
EXX	700E		2	
LB12	7D95			
SHBVS				
FINE	00A7			
BYTE	0020			
YXCO	AFØØ			
BITC	2288			

SHBVG

Ovvio complemento al precedente programma, ecco come avviene lo spostamento verso il basso della solita riga.

Come per gli spostamenti orizzontali è possibile modificare il valore di alcuni byte in L/M per estendere lo spostamento a porzioni ben precise dello schermo.

```
1000 REM
1005 REM ROUTINE DI SHIFT
1010 REM VERSO IL BASSO
1015 REM
1020 CLEAR 31999: GO SUB 1065
1025 PRINT "Questa e' la":
1030 PRINT " routine di SHIFT ";
1035 PRINT "VC"
1040 RANDOMIZE USR 32000
1045 PAUSE 1: GO TO 1040
1050 REM
1055 REM HEX-CODE Caricatore
1060 PEM
1065 LET a=32000
1070 READ #
1075 IF *** THEN RETURN
1080 LET h=CODE a*(1)-48
1085 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1090 LET 1=CODE #$(2)-48
1095 LET 1=1-7*(4$(2)>"@")
1100 POKE a.16*h+l: LET a=a+1
1105 GO TO 1070
1110 REM
1115 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1129 REM
1125 REM
              SUB SHBVG
1130 REM
1135 DATA "01", "00", "A8", "3F"
1140 DATA "20", "08", "C5", "CD"
1145 DATA "88", "22", "C1", "C5"
1150 DATA "7E", "F5", "EB", "C5"
1155 DATA "04", "CD", "AA", "22"
1160 DATH "C1", "7E", "12", "04"
1165 DATA "78", "FE", "AF", "20"
1170 DATA "F1", "F1", "77", "C1"
1175 DATA "79", "C6", "08", "4F"
1180 DATA "08", "3D", "20", "DD"
1185 DATA "C9", "**"
```

ASS.SHBVG (SHIFT VERSO IL BASSO)

Anche in questo caso la routine non differisce molto da quella precedente. Bisogna fare attenzione a ben inizializzare le 2 variabili YXCO e FINE il cui valore viene attribuito in maniera inversa a quanto fatto nella routine precedente.

7D00		0000		ORG	32000
		0010	;		
		0020	;		"Routine
		0030	;		"Sistema
		0040	;		
22AA		0050	BITC	EQU	2288H
		0060	1		
		0070	1		"Variab.
		0080			
A899		0090	YXCO	EQU	99899H
0020		0100	BYTE	EQU	20H
99AF			FINE		ØRFH
		0120			
2000	0100A8		SHBVG	LD	BC,YXCO
	3E20	0140			A. BYTE
	98		LB12		AF, A'F'
7006		0160		PUSH	
	CDAA22	0170			BITC
7D08		0180		POP	
7D0B		0190		PUSH	
7DØC		0200		LD	A.(HL)
7D0D		0210		PUSH	
700E		0220			DE, HL
7D0F		0230	Enn	PUSH	
7010		0240		INC	B
	CDAA22	0250			BITC
7D14		0260		POP	BC
7015		0270		LD	A.(HL)
7016		0280		LD	(DE),A
7016		0290		INC	B
		0300			A.B
7D18		0300			FINE
7D19	FEAF	0320		JR	NZ,EXX

7D1D F1 7D1E 77 7D1F C1 7D20 79 7D21 C608 7D23 4F 7D24 68 7D25 3D	0330 0340 0350 0360 0370 0380 0390	POP LD POP LD ADD LD EX DEC	AF (HL),A BC A,C 8 C,A AF,A'F'
7D26 20DD	0410	JR	NZ,LB12
7D28 C9	0420	RET	
	0430	END	
EXX 7D@E			
LB12 7D05			
SHBVG 7D00			
FINE 00AF			
BYTE 0020			
YXCO A800			
BITC 22AA			
# 6062			

SUPER CHR\$

É un programma motto utile che serve per ingrandire un messagpio su video da 2 lino 7 velto (p ipi). Il suo funzionamento è semplico. Il messago che si vuole stampare viene scritto in una zona dello schermo quindi ia maritic dei puni (8x) di classucu ractatre e scandità dall'attizuzione Politi prodeterminare se un punto sul video è acceso o spento. Se acceso bisognerà ingrandirio secondo il parametro I da noi introdotto il ano introdotto il ano introdotto.

La stringa da lograndire è stampata in alto a sinistra mentre l'ingrandimento è stampato poco più sotto. L'ingrandimento possibile è comunque superiore a 7. Maggiore è l'ingrandimento, minore è ovivamente il numero di caratteris su video. Il programma si puin modificare a plicarere si può accudare ad un programma principale come subroutine essendo abbastanza velore nell'albarrazione.

Un consiglio: si può evitare di stampare in alto a sinistra il messaggio da ingrandire, che potrebbe alterare il display in quella posizione, utilizzando

una tecnica altrove usata (vedi CHR\$ EDITOR) che consiste nell'elaborare i dati che definiscono il carattere prelevandoli dalla RAM (U.D.G.) o ROM (A.S.C.I.I.).

```
1000 BORDER 1: INK 7: PAPER 1
1005 OVER 0: BRIGHT 0: FLASH 0
1010 CLS
1015 PRINT AT 1.9: INK 6: PAPER 2: FLASH
 1: INVERSE 1: "SUPER CARACTHERS"
1020 PRINT : PRINT ; "QUESTO PROGRAMMA PE
RMETTE DI VI-"
1025 PRINT "SUBLIZZARE MESSAGGI INGRANDI
TT"
1030 PRINT "DA 2 A 7 VOLTE."
1035 PRINT : PRINT "IL NUMERO DEI CARATT
ERT E' . " : PRINT
1040 PRINT "16 PER INGRANDIMENTO = 2"
1045 PRINT "10 PER INGRANDIMENTO = 3"
1050 PRINT "08 PER INGRANDIMENTO = 4"
1055 PRINT "06 PER INGRANDIMENTO = 5"
1060 PRINT "05 PER INGRANDIMENTO = 6"
1065 PRINT "04 PER INGRANDIMENTO = 7"
1070 PRINT AT 21.3: "BATTI (ENTER) PER IN
IZIARE "
1075 PAUSE 0: CLS
1080 INPUT "MESSAGGIO: "; M$
1085 LET CH≃LEN M$
1090 INPUT "INGRANDIMENTO (2-7): ": I: CLS
1095 PRINT FLASH 1:8T 0.0:M$
1100 FOR X=0 TO CH#8-1
1105 FOR Y=175 TO 168 STEP -1
1110 LET Z=175-Y
1115 TE POINT (X.Y) THEN GO SUB 1155
1120 NEXT Y: NEXT X
1125 FOR J=0 TO 31
1130 PRINT AT 0, J; " ";
1135 NEXT J
1140 INPUT "ALTRO MESSAGGIO ?:";E$
1145 IF E#="S" OR E#="s" THEN GO TO 108
а
1150 STOP
1155 FOR V=0 TO I-1
```

1160 PLOT I*X+V,165-Z*I 1165 DRAW 0,I-1: NEXT V 1170 RETURN

SUPERCHR\$



OTTOGRAF

Questo programmino è il naturale complemento a SUPER CHR\$ prima descritto.



La sua funzione è di permettere la scrittura di un messaggio in 8 direzioni sullo schermo. Dapprima si stampa il messaggio in zona nota del video, poi l'istruzione POINT fa un test sulla matrice di pixel di ciascun carattere che si vuol stampare e si disegna il pixel corrispondente, a partire dalle coordinate stabilitis escondo la direzione voluta.

```
1000 INPUT "Direzione ? ";d$
1005 LET a=VAL d$
1010 INPUT "Messaggio ? ":m$
1015 REM
1020 INPLIT "X= ? ":V
1025 INPUT "Y= ? ";u
1030 PRINT AT 21.0:ms
1035 FOR NEW TO LEN MEXE-1
1040 FOR o=0 TO 7
1045 IF POINT (n.a) THEN GO SUB 1065+5*
1050 NEXT o: NEXT n
1055 GO TO 1000
1060 REM
1865 PLOT OF V. NEU: RETURN
1070 PLOT n+x-o, n+y+o: RETURN
1075 PLOT n+x.o+u: RETURN
1080 PLOT n+x+o.o+u-n: RETURN
1085 PLOT o+x.n-u: RETURN
1090 PLOT n-x-o, n-y+o: RETURN
1095 PLOT n-x.o-u: RETURN
```

1100 PLOT nexto ocuen: RETURN

PAINT

Questo programma è un esempio di come utilizzare l'omonima routine in L/M di cui, come al solito, si da più avanti il listato assembler.

Dopo aver caricato il linguaggio macchina all'indirizzo 32000, il programma mostra un grafico a barre generato casualmente.

È proprio in applicazioni di questo tipo che la potenza della routine di

PAINT (to paint in inglese significa verniciare, colorare...) si fa vedere. Infatti risulta particolarmente adatta a riempire di colore zone dello schermo definite da figure geometriche molto regolari come i rettangoli in questo caso.

Le figure contorte e molto intersecate sono più difficili da riempire e per ognuna di esse bisognerà prendere più punti, scelti in modo strategico, ove indirizzare la routine PAINT.


Usare quest'ultima è molto semplice. Si deve dare il seguente comando:

oppure

```
LET a=×+v*USR 32000
```

RANDOMIZE x+v*USR 32000

X e Y sono due variabili cioè l'ascissa e l'ordinata del punto ove si vuole cominci la colorazione della figura.



PAINT ROUTINE

```
1000 REM
1005 REM PAINT
1010 REM ESEMPIO
1015 REM ISTOGRAMMA A BARRE
1020 REM
1025 CLEAR 31999: GO SUB 1190
1030 CLS: DIM yc7>: OVER 0
1035 LET ==920001 FOR y=1 TO 7
```

```
1040 LFT u(x)=10+110xRND
1045 PLOT 32*x.40: DR8W 0.u(x)
1050 DRAW 16 0: DRAW 0 -U(V)
1055 DRAW -16.0: NEXT x
1060 PLOT 16.32: DRAW 235.0
1065 DRAW -3.3: DRAW 0.-6
1070 DRAW 3 3: PLOT 24 16
1075 DRAW 0.155: DRAW -3.-3
1080 DRAW 6.0: DRAW -3.3
1085 FOR x=32 TO 240 STEP 16
1090 PLOT x.34: DRAW 0,-4
1095 PLOT x+8.35: DRAW 0.-6
1100 NEXT V
1105 PRINT AT 0.12: "BAR GRAPH"
1110 FOR 4=40 TO 160 STEP 16
1115 PLOT 26.4: DRAW -4.0
1120 PLOT 27.4+8: DRAW -6.0
1125 NEXT 9
1130 PRINT AT 18.2:0
1135 FOR w=32 TO 160 STEP 16
1140 PRINT AT 20-9/8.0:9
1145 NEXT 9
1150 FOR x=32 TO 240 STEP 32
1155 PRINT AT 19.x/8;x
1160 NEXT V
1165 FOR x=1 TO 7: INK 7-x
1170 LET u=(8+32*x)+45*USR p
1175 NEXT X
1180 PRINT #0: TAB 10: "PAINT ROUTINE"
1185 PAUSE 1: PAUSE 0: GO TO 1030
1190 REM
1195 REM HEX-CODE Caricatore
1200 REM
1205 LET #=32000
1210 PRINT AT 10.11: "ATTENDERE"
1215 BEEP .01,65: READ as
1220 IF as="**" THEN RETURN
1225 LET h=CODE a$(1)-48
1230 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1235 LET 1=CODE a$(2)-48
1240 LET l=1-7*(a$(2)>"@")
1245 POKE a.16*h+1: LET a=a+1
1250 GO TO 1215
```

```
1255 REM
1260 REM
              DATI PROGRAMMA L.M.
1265 REM
1270 REM
                     PAINT
1275 REM
1280 DATA "2A", "65", "50", "ED", "58", "63"
1285 DATA "5C", "A7", "ED", "52", "7D", "FE"
1290 DATA "0A", "DA", "8B", "28", "CD", "94"
1295 DATA "1E", "F5", "CD", "94", "1E", "5F"
1300 DATA "F1", "57", "21", "01", "01", "42"
1305 DATA "4B", "E5", "D5", "C5", "CD", "E5"
1310 DATA "22", "C1", "D1", "E1", "CD", "54"
1315 DATA "1F", "30", "45", "7D", "81", "4F"
1320 DATA "28", "13", "E5", "D5", "C5", "CD"
1325 DATA "88", "22", "47", "84", "75", "87"
1330 DATA "10", "FD", "E6", "01", "C1", "D1"
1335 DATA "E1", "28", "DA", "AF", "95", "6F"
1340 DATA "FE", "01", "20", "D2", "7C", "80"
1345 DATA "47", "28", "18", "FE", "AF", "30"
1350 DATA "16", "2E", "01", "4B", "E5", "D5"
1355 DATA "C5", "CD", "AR", "22", "47", "04"
1360 DATA "7E", "07", "10", "FD", "E6", "01"
1365 DATA "C1", "D1", "E1", "28", "B3", "AF"
1370 DATA "94", "67", "FE", "01", "20", "AB"
1375 DATA "CD", "28", "2D", "C3", "28", "2D"
1380 DATA "**"
```

ASS PAINT

Quanto segue è il commento della routine PAINT. Questa ha la funzione di ritopire zone dello schermo attorno ad un punto specificato. Ad esempio scegliendo un punto all'interno di un rettangolo, e chiamando questa routine, il risultato sarà quello di riempire la zona racchiusa dal perimetro della figura stessa.

Cioè si disegnano tutti i punti attorno a quello iniziale secondo lo schema sequente:

 il riempimento avviene secondo linee orizzontali a partire dal punto specificato incrementandone l'ascissa fino ad incontrare un punto già diseonato.

In tal caso la routine torna al punto di partenza invertendo il senso di marcia, anche qui procedendo alla ricerca di un punto già presente. Occorre successivamente passare alla linea superiore e allo scopo si incrementa l'ordinata iniziale. Il procedimento è uguale anche per tutti i punti che stanno ad il sotto di quello dato e comunque racchiusi dal perimetro della figura.

La routine non è il massimo dell'intelligenza nel senso che se la figura è molto complessa, contorta o intersecata da altre figure, il riempimento avviene in modo non completo.

A questo apparente difetto si può ovviare scegliendo dei punti adeguati all'interno della figura. Per riempire con un colore preciso bisogna, prima di chiamare la routine, dare il comando INK C, dove C è il colore che si desidera. Nell'applicazione Basic di PAINT ciò è chiaramente visibile.

Commento:

LINEE da 170 a 230:

 in queste linee viene fatto un test per controllare se le coordinate grafiche del punto sono state passate correttamente al L/M. In caso contrario si da un messaquio di errore saltando alla subroutine 288BH.

LINEE da 240 a 320:

 tali coordinate vengono a turno prelevate dallo Stack ove il BASIC memorizza il valore delle variabili attualmente in uso e sono poste nei registri DE e BC.

LINEE da 330 a 450:

 $-\,$ si disegna il punto di coordinate BC e si controlla la pressione del tasto BREAK.

LINEE da 460 a 590:

 questa serie di istruzioni equivalgono all'istruzione POINT in BASIC. In base al risultato di questa operazione si decide se cambiare il senso di «plottaggio» orizzontale del punto (da destra verso sinistra) o proseguire nella stessa direzione fino ad incontrare un punto già disegnato.

LINEE da 600 a 860:

 se tale cambiamento di direzione è già avvenuto, si provvede a cambiare la direzione verticale passando alla linea di pixel immediatamente superiore.

LINEE da 870 a 930:

 il tutto viene ripetuto per la porzione di schermo al di sotto del punto iniziale ove si è iniziata l'elaborazione.

LINEE da 920 a 930:

 se ció non fosse possibile vengono ripristinate le locazioni di RAM dalle quali si sono prelevate le coordinate del punto saltando per due volte di seguito alla subroutine 2D28H. Vengono memorizzati due numeri a caso, ma ciò è necessario prima di ritornare al BASIC.

7000 0000 0RG 32000 0010; 0020; "Routine" 0030; "Sistema" 22E5 0050 PLOT EQU 22E5H 22RH 0060 BITC EQU 22RH 1E94 0070 LDAC EQU 1E94H 2020 0000 STRCK EQU 2D20H 2000 0000 STRCK EQU 2D20H 1F54 0100 BRERK EQU 1F54H 01100 IF54H 01100 IF54H
9820 ; "Routine"
9820 ; "Routine"
0830 : "Sistema" 0840 : 22E5 0840 : 22E5 0850 PLOT EOU 22E5H 1E94 0870 LDAC EOU 1E94H 1E94 0870 LDAC EOU 1E94H 2020 0898 STRCK EOU 2D28H 2080 0899 ERR EOU 2088H 1F54 0110 BRERK EOU 1F54H 0110 1
9840 ; 22E5 9850 PLOT EQU 22E5H 22PR 9860 BITC EQU 22F3H 1E94 9878 LDAC EQU 1E94H 2020 9898 STRCK EQU 2D28H 2698 9896 ERR EQU 2D28H 1F54 9180 BRERK EQU 1F54H 9110 ;
22E5 0050 PLOT EOU 22E5H 22PH 0860 BITC EOU 22PH 1E94 0870 LDAC EOU 1E94H 2020 0060 STRCK EOU 2D28H 2608 0690 ERR EOU 2D28H 1F54 0100 BRERK EOU 1F54H 01100 1
22RR 0969 BITC EQU 22RRH 1E94 0979 LDAC EQU 1E94H 2020 0998 STRCK EQU 2028H 2898 0999 ERR EQU 2088H 1F54 0100 BRERK EQU 1F54H 9110 1
1E94 9070 LDAC EQU 1E94H 2D28 9080 STACK EQU 2D28H 288B 9080 ERR EQU 2D8BH 1F54 9180 BRERK EQU 1F54H 9110 ;
2028 0080 STACK EQU 2028H 2008 0090 ERR EQU 2088H 1F54 0100 BREAK EQU 1F54H 0110 ;
200B 0090 ERR EQU 2008H 1F54 0100 BREAK EQU 1F54H 0110 ;
1F54 0100 BREAK EQU 1F54H 0110 ;
0110 ;
0120 ; "Yariab."
0130 :
5065 0140 STED EQU 5065H
5C63 0150 STBT EQU 5C63H
0160 :
7D00 28655C 0170 INIT LD HL,(STED)
7D03 ED5B635C 0180 LD DE,(STBT)
7D07 A7 0190 AND A
7D08 ED52 0200 SBC HL,DE
7D0A 7D 0210 LD A,L
7D0B FE0A 0220 CP 10
7D0D DA8B28 0230 JP C.ERR

7D10	CD941E	0240	LDAA	CALL	LDAC
7D13	F5	0250		PUSH	8F
7014	CD941E	0260		CALL	LDAC
7017	5F	0270		LD	E.A
	F1	0280		POP	8F
7D19		0290		LD	D.A
7D18	210101		PAINT		HL,0101H
7D1D		0310		LD	B.D
7D1E			NXTR	LD	C.E
7D1F			NXTP	PUSH	
7020		0340		PUSH	
7021		0350		PUSH	
	CDE522	0360			PLOT
7D25		0370		POP	
7026		0380		POP	DE
7027		0390		POP	HL
	CD541F	0400			BREAK
	3045	0410		JR	NC.EXIT
7D2D		0420		LD	A.L
7D2E		0430		ADD	C
7D2F		0440		LD	C, A
		0450		JR	Z, INV
7032		0460		PUSH	
7033		0470		PUSH	
7034		0480		PUSH	
	CDAA22	0490		CALL	
7038		0500		LD	B.A
7039		0510		INC	B
7D36		0520		LD	FL(HL)
7D3B		0530	D1	RLCA	H) (HE)
	10FD	0540	F 1	DJNZ	D1
	E601	0550		AND	1
7D40		0560		POP	BC
7041		0570		POP	DE
7D42		0580		POP	HL.
	28DA	0590		JR	Z,NXTP
7D45		0600	THE	XOR	A NAIP
7D46		0610	1144		Ī.
7047		9629		SUB	
	FEØ1	0630		LD CP	L,A
	20D2	0640		JR	1
					NZ, NXTR
7040 7040	70	9659		LD	H,H
r 040	96	0660		ADD	В

7D4E	47	0670		LD	B,A
7D4F		0680		JR	Z, NXTC
7051	FEAF	0690		CP	175
7D53		9799		JR	NC, NXTC
7D55		0710		LD	L, 1
	4B	0720		LD	C.E
7058		0730		PUSH	
7D59		0740		PUSH	
7D58	C5	0750		PUSH	BC
7D5B	CDAR22	9769		CALL	BITC
7D5E	47	0770		LD	B,A
7D5F	04	0780		INC	В
7060		0790		LD	A.(HL)
7D61		0800	P2	RLCA	
7062		0810		DJNZ	P2
7064	E601	0820		AND	1
7066		0830		POP	BC
7067	D1	0840		POP	DE
7068		0850		POP	HL
7069	2883	0860		JR	Z, NXTR
7D6B	AF.	0870	NXTC	XOR	A
7D60	94	0880		SUB	H
7D6D	67	0890		LD	H, A
7D6E	FEØ1	0900		CP	1
7070	20AB	0910		JR	NZ, UP
7072	CD282D	0920	EXIT	CALL	STACK
7D75	C3282D	0930		JP	STACK
		0940		END	
EXIT	7072				
NXTC	7D6B				
P2	7061				
INV	7D45				
P1	7D3B				
NXTP	7D1F				
NXTR	7D1E				
UP	7D1D				

PAINT 7D1A 7D10 LDAA INIT 7000 STBT 5063 STED 5065 1F54 BREAK ERR

288B

OTOOK	00.00
STACK	2D28
LDAC	1E94
BITC	22AA
PLOT	22E5
#	6062

CHR\$ EDITOR

Questo character editor è molto differente da tutti quelli che ho fino ad ora provato e visto. Intanto, come al solito in questi programmi, ci si basa su una routine in L/M di ben 382 bytes per ottenere dei piacevoli e utili effetti, altrimenti non ottenibili.

Come dice il nome, il programma serve per creare, modificare, in una sola parola, editare, quei caratteri che utilizzeremo nelle nostre applicazioni grafiche.

Usualmente questi caratteri verranno memorizzati nell'area degli U.D.G. ma. modificando opportunamente il programma, si possono memorizzare in altre zone di BAM

Lo schermo è stato diviso in due parti e si è scelto un metodo originale per disegnare i caratteri. Questi infatti si disegnano nella parte superiore dello schermo in un formato che è otto volte pii grande di quello originale visibile nella parte in basso a sinistra.

In altre parole:

si ha a disposizione una griglia di ben 32 per 32 caselle su cui disegnare. Di queste solo 32 × 16 sono contemporaneamente visibili sullo schermo e corrispondono alle prime 16 riche per 32 colonne del video.

Come vedere le rimanenti caselle?

Occorre dare qualche spiegazione.

Nella parte superiore del video abbiamo un cursore che si muove con le modalità che più avanti verranno discusse.

Scrivere un punto (che è poi una casella) alla posizione attuale del cursore è molto semplice: o si disegna il carattere che possiamo vedere sopra il tasto con il numero 8 o si elabora il byte degli attributi che appartiene a quella casella.

È stata scelta quest'ultima possibilità e ciò per ragioni molto pratiche.

La parte superiore dello schermo si comporta come una finestra di 512 caselle e per mostrare le rimanenti 512 si fa ricorso a diverse routine in L/M il cui compito principale è di spostare il contenuto delle prime 512 locazioni della zona degli attribut del video in una zona ben precisa della RAM.

Ciò viene fatto in generale modificando in più o in meno un puntatore che agisce su questa zona di RAM, in modo tale da realizzare una serie di «scrotling» nelle due direzioni verticali qualora i dati vengano poi ritrasferiti al video.

Per concludere è possibile editare 16 caratteri grafici contemporaneamente, costruendoli su una matrice 8 volte più grande di quella originale.

In ogni momento è possibile osservare le dimensioni reali di ciò che si sta editando facendo riferimento in basso a sinistra nel riquadro indicato dalla freccia lampeggiante.

Questo riquadro è la copia esatta di ciò che esiste nella parte superiore dello schermo e ne subisce ogni modifica, ad esempio lo spostamento nelle quattro direzioni premendo i sequenti tasti:

Per spostare il cursore si usano i soliti tasti

da soli o in contemporanea con il tasto CAPS SHIFT o SYMBOL SHIFT.

In tal caso si disegna un punto o lo si cancella. Per rapide cancellazioni si usa il tasto 0.

Premendo invece i tasti

Premendo il tasto H si porta il cursore in alto a sinistra, mentre premendo il tasto B si porta il cursore in basso a sinistra. Il tasto C esegue una copia su stampante di ciò che appare su video.

Il tasto P permette di prendere un carattere e di disegnario alla posizione del cursore. Non c'è restrizione sul tipo di carattere: può essere grafico, compresi quelli su ogni tasto numerico, o qualsiasi altro presente sulla tastiera.

Ogni carattere può inoltre essere disegnato in reverse e in modo speculare rispetto all'originale.

Il tasto O permette la memorizzazione in uno degli U.D.G., del carattere la cui matrice otto per otto è dedotta dalla posizione attuale del cursore.

Dopo aver digitato questo programma bisogna salvario su nastro con un SAVE"CHR\$ EDITOR"LINE 2090, accendere e spegnere il computer, e digitare il programma che contiene il L/M (VIDEO TRASF.) il cui prodotto andrà salvato in coda al programma precedente.



```
1000 REM
1005 REM CHR$ EDITOR
1010 REM
1015 LET ink=7: LET pap=1
1020 BORDER 1: INK ink: PAPER pap
1025 GO SUB 1435: REM INIZIO
1030 GO SUB 1045: REM CRS, ON
1035 PHUSE 2
1040 GO SUB 1978: REM CRS, OFF
```

```
1045 LET k#=INKEY#: LET k=CODE k#
1050 IF ks="" THEN GO TO 1030
1055 REM
1060 IF k=08 THEN GO SUB 1775: GO TO 1030
1065 IF k=10 THEN GO SUB 1780: GO TO 1030
1070 IF k=11 THEN GO SUB 1785: GO TO 1030
1075 IF k=09 THEN GO SUB 1790: GO TO 1030
1080 REM
1085 IF ke="5" THEN GO SUB 1720: GO TO 1030
1090 IF k#="6" THEN GO SUB 1725: GO TO 1030
1095 IF k#="7" THEN GO SUB 1740: GO TO 1030
1100 IF k#="8" THEN GO SUB 1755: GO TO 1030
1105 REM
1110 IF k#="%" THEN GO SUB 1810: GO TO 1030
1115 IF ks="%" THEN GO SUB 1815: GO TO 1939
1120 IF ks="'" THEN GO SUB 1820: GO TO 1030
1125 IF ks="(" THEN GO SUB 1825: GO TO 1030
1130 IF ks="0" THEN GO SUB 1810: GO TO 1030
1135 REM
1140 IF ks="A" THEN GO SUB 1630: GO TO 1030
1145 IF k#="S" THEN GO SUB 1635: GO TO 1030
1150 IF k#="W" THEN GO SUB 1640: GO TO 1030
1155 IF k#="Z" THEN GO SUB 1645: GO TO 1030
1160 REM
1165 IF k#="I" THEN GO SUB 1920: GO TO 1030
1170 IF k#="M" THEN GO SUB 1930: GO TO 1030
1175 IF ks="K" THEN GO SUB 1950: GO TO 1030
1180 IF k#="J" THEN GO SUB 1940: GO TO 1030
1185 REM
1190 IF k#="P" THEN GO SUB 1305
1195 IF k#="0" THEN GO SUB 1235
1200 IF k#="H" THEN GO SUB 1910
1205 IF k#="B" THEN GO SUB 1915
1210 IF ks="C" THEN GO SUB 1975
1215 GO TO 1030
1220 REM
1225 REM SUB.STORE U.D.G.
1230 REM
1235 POKE 23617,2
1240 INPUT FLASH u; "A-U scepli...."; a$
1245 IF a$>CHR$ 164 THEN GO TO 1235
1250 IF a$<CHR$ 144 THEN GO TO 1400
```

1255 LET j=INT (x/o)

```
1260 LET .i=i+q+32*(3-INT ((m-b)/p))
1265 FOR 187 TO 2
1270 POKE (USR as+i).PEEK (i+256*i): NEXT i
1275 OVER z: FOR i=z TO 20
1280 PRINT AT 17.6+i; CHR$ (144+i)
1285 NEXT 1: OVER u: GO TO 1400
1290 PEM
1295 REM SUB, PICK CHR$
1300 REM
1305 INPUT "Carattere riflesso ? ":a$
1310 IE #$="S" THEN POKE or+15.31
1315 INPUT INVERSE u: "Carattere in inverse
? "; 36
1320 LET f=z: IF a#="S" THEN LET f=n
1325 POKE 23617.2
1330 INPUT FLASH u; "Scenli il carattere..";
. .
1335 IF a$>CHR$ 164 THEN GO TO 1305
1340 IF as="" THEN GO TO 1400
1345 IF #$CCHR$ 128 THEN LET 1=PEEK 23606+2
56*PEEK 23607+o*CODE a#: GO TO 1360
1350 IF as(CHR$ 144 THEN LET i=mem+1: POKE
gr+1.CODE as: RANDOMIZE USR gr: GO TO 1360
1355 LET INUSE AS
1360 LET ×1=×
1365 FOR J=1 TO 1+7: LET x=x1
1370 POKE mem, PEEK J
1375 FOR V=u TO o
1390 TE USP plant THEN GO SUB 1790: GO TO 1
390
1385 GO SUB 1825
1390 NEXT V: GO SUB 1725: NEXT J
1395 LET x=x1: POKE gr+15.23
1400 POKE 23617.z: POKE 23658.o
1405 PRINT #1:AT 0.0: "U.D.G ---> O=MEMORIZZA
 P=PRENDE"
1410 PRINT #0: "HOME BOOTTOM COOPY 0=DEL
ETE"
1415 RETURN
1420 REM
1425 REM SUB, GRIGLIA
1439 REM
1435 LET z=0: LET u=1: LET o=8
```

```
1449 LET 0=20545: OVER U: CLS
1445 LET m=31: LET t=255: LET p=175
1450 LET l=128: LET c=15: LET a=o*(21-c)
1455 LET h=p-a: LET mem=23296
1460 LET or=31359; LET rla=or+9
1465 LET new=31000: LET plus=31014
1470 LET minus=31035: LET dx=31081
1475 LET sx=31140: LET su=31199
1480 LET giu=31276: LET ramv=31060
1485 LET vram=31868
1490 FOR y=a TO p STEP o
1495 PLOT z.u: DRAW t.z: NEXT u
1500 FOR x=z TO t STFP o
1505 PLOT x.a: DRAW z.b: NEXT x
1510 PLOT z.p.: DRAW t.z.: DRAW z.-b
1515 FOR 4=7 TO m STEP o
1520 PLOT z.u: DRAW 6.z: NEXT u
1525 FOR x=16 TO 40 STEP o
1530 PLOT x.33: DRAW z.6: NEXT x
1535 PLOT FLASH u;6,33: DRAW -4,4
1540 PLOT 6,33: DRAW -2,z: PLOT 6,33: DRAW z
.2
1545 FOR x=z TO 20
1550 PRINT INVERSE u: AT 18.6+x; CHR$ (65+x)
1555 NEXT x: GO SUB 1275
1560 FOR i=z TO u: FOR i=z TO m STEP o
1565 PRINT AT i*o.i: FLASH u:"+"
1570 NEXT J: NEXT i
1575 PRINT AT 19.6: "CURS 5 6 7 8 + CAPS+SYMB
OL "
1580 PRINT TAB 6: "JUMP J M I K * 8 Posizioni
1585 PRINT TAB 6: "SHFT A Z W S / Sposta Fig.
1590 PRINT AT 16,28; "CHR$"
1595 PRINT AT 17,28; "EDT."
1600 POKE 23658.o.
1605 LET'x=z: LET u=x: LET b=x
1610 RANDOMIZE USR new: RETURN
1615 REM
1620 REM SUB SHIFT SX/DX
1625 REM
1630 RANDOMIZE USR sx: BEEP .1,b: RETURN
```

```
1635 RANDOMIZE USR dx: BEEP .1,-b: RETURN
1640 RANDOMIZE USR su: BEEP .1, u: RETURN
1645 RANDOMIZE USR giu: BEEP .1.-u: RETURN
1650 REM
1655 REM DISEGNA IL PUNTO
1660 REM
1665 PRINT AT y.x: FLASH (ATTR (y.x)>=1); PA
PER ink;" "
1670 PLOT OVER z:x+o,m-b: RETURN
1625 REM
1680 REM CANCELLA IL PUNTO
1685 REM
1690 PRINT AT y,x; FLASH (ATTR (y,x)>=1); PA
PER pap: " "
1695 PLOT OVER 7: INVERSE 4:x+o.m-b
1700 RETURN
1705 REM
1710 REM SET DELLA POSIZIONE
1715 REM
1720 BEEP .1*(x=z).u: LET x=x-(x>z): RETURN
1725 LET b=b+(b(m): BEEP .1*(b=m),-9
1730 IF y=c THEN RANDOMIZE USR plus: BEEP .
1*(b=m),-20
1735 LET y=y+(y(c): RETURN
1740 LET b=b-(b>z): BEEP .1*(b=z), u
1745 IF y=z THEN RANDOMIZE USR minus: RFFP
.1*(b=z),20
1750 LET yeu-(u>z): RETURN
1755 BEEP .1*(x=m),-u: LET x=x+(x<m): RETURN
1760 REM
1765 REM PLOT E SET CURSORI
1770 REM
1775 GO SUB 1665: GO TO 1720
1780 GO SUB 1665: GO TO 1725
1785 GO SUB 1665: GO TO 1749
1790 GO SUB 1665: GO TO 1755
1795 REM
1800 REM DELETE E SET CURSORI
1805 REM
1810 GO SUB 1690: GO TO 1720
1815 GO SUB 1690: GO TO 1725
1820 GO SUB 1690: GO TO 1740
1825 GO SUB 1690: GO TO 1755
```

```
1830 REM
1835 REM DISEGNA CURSORI
1848 REM
1845 PRINT AT y.x; INK 9: FLASH (ATTR (y.x))
=1): PAPER o:"+"
1850 PLOT x+o, m-b: RETURN
1855 REM
1860 REM CANCELLA CURSORI
1865 REM
1870 PRINT AT y,x; FLASH (ATTR (y,x)>±1); PA
PER 0: "+"
1875 PLOT INVERSE z:x+o.m-b
1888 RETURN
1885 REM
1890 REM SUB HOME / BOTTOM
1895 REM
            LEFT & RIGHT
1900 REM
              UP/DOWN
1905 REM
1910 LET x=z: FOR i=b TO u STEP -u: GO TO 19
25
1915 LET x=z: FOR i=b TO m: GO TO 1935
1920 FOR i=u TO o
1925 GO SUB 1740: GO TO 1955
1930 FOR i=u TO o
1935 GO SUB 1725: GO TO 1955
1940 FOR i=u TO o
1945 GO SUB 1720: GO TO 1955
1950 FOR imp TO o: CO SUB 1755
1955 NEXT i: BEEP .1,-u: RETURN
1960 REM
1965 REM SUB COPY
1970 REM
1975 INPUT FLASH u: "COPY ?": #$
1980 GO SUB 1400
1985 IF at >"S" THEN PETURN
1990 RANDOMIZE USR VESTO
1995 LET set=o*ink+ink
2000 LET del=o*pap+ink
2005 FOR i=z TO c: FOR j=z TO m
2010 LET at=ATTR (i,j)
2015 IF at=set OR at=set+1 THEN PRINT AT i.
i: BRIGHT u:"■"
2020 NEXT J: NEXT I: BEEP .1.u
```

```
2025 REM
2039 COPY
2035 REM i=z TO c: FOR j=z TO m
2040 FOR i=z TO c: FOR j=z TO m
2040 FOR i=x+mTTR (i,j)
2050 III
2050 III
2050 III
2050 III
2050 III
2050 REM J: BEEP 1, 9
2060 REMDOMIZE USR ramw: RETURN
2055 REM SUB SAVE
2070 REM SUB SAVE
2075 REM SUB SAVE
2075 REM SUB SAVE
20875 REM SUB SAVE
20876 REM 2080 SAVE TEMS**
2090 CLEFAR: SAVE "CHR** EDITOR" LINE 2090
20805 SAVE "TEMS***CODE 31000.382: STOP
```

2090 CLEAR 30999: LOAD ""CODE : RUN

ASS, VIDEO TRASE

Lo scopo principale di questa serie di routines è di servire il programma CHRS EDITOR nelle sue funzioni. Tuttavia nessuno vieta di modificarne il contenuto per altri usi:

La funzione principale è quella di muovere su una zona di RAM di 1024 bytes, una finestra virtuale di 512 bytes e mostrarii come attributi delle prime 512 locazioni dello schermo (sul file degli attributi).

In pratica è come se si gestissero gli attributi di 32 linee di schermo anzichè 24.

Ogni elaborazione si basa perciò su un puntatore che opportunamente modificato consente di spaziare su tutta la suddetta zona di RAM, prelevando dal video gli attributi delle prime 16 linee e memorizzandoli in RAM. Modificando poi il puntatore, aggiungendogli non a caso 32, e riportando il tutto di nuovo nelle prime 512 locazioni del file degli attributi, il risultato sarà quello di vedere il tutto spostato verso l'alto. In definitiva si mostrano gli attributi delle linee a partire dalla 2 fino alla 17 delle ipotetiche 32 di cui prima si è parlato.

Il procedimento vale anche se condotto in modo inverso.

Il resto delle routines realizza uno shift circolare nelle quattro direzioni agendo su queste 1024 locazioni di RAM.

Contemporaneamente tale spostamento viene esteso alla zona dello schermo in basso a sinistra.

Commento:

LINEE da 200 a 240:

è il punto in cui si esegue il "set up" delle 1024 locazioni di RAM citate. Esse vengono riempite con il valore delle prime 512 locazioni del file degli attributi (prime 16 linee di schermo per due volte), poi viene memorizzato il valore del puntatore a detta area di RAM.

LINEE da 280 a 380:

queste istruzioni prelevano le solite 512 locazioni e le memorizzano in RAM in base al valore del puntatore, quindi si incrementa quest'ultimo di 32 unità e con il puovo valore si ritrasferisce tutto al video.

LINEE da 420 a 520:

esattamente come prima ma anziché aggiungere si sottrae 32 al puntatore.

LINEE da 560 a 680:

tra queste istruzioni vi sono diversi punti di accesso la cui funzione è facilmente intuibile. Le più usate sono quelle di trasferimento dal video alla RAM e viceversa.

LINEE da 720 a 840:

iniziano qui le routines di rotazione e questa chiamata SHDX esegue la rotazione verso destra di tutte le 1024 locazioni già dette.

LINEE DA 880 a 1030:

SHBDX esegue subito dopo la rotazione verso destra, pixel per pixel, della porzione di video a partire dalle coordinate x=8yx=32 estendendola per 4 byte su ciascuna linea di pixels.

LINEE da 1070 a 1380:

SHSX e SHBSX come per le precedenti routine solo che lo spostamento è

LINEE da 1420 a 1580:

SHV1 esegue la rotazione verticale verso l'alto delle 1024 locazioni di RAM mentre

LINEE da 1620 a 1880:

si esegue la rotazione verso l'alto della porzione di schermo già citata.

LINEE da 1920 a 2410-

come le precedenti routines ma con la rotazione fatta verso il basso.

LINEE da 2450 a 2480:

sono poche istruzioni che servono per depositare all'indirizzo MEM1 ofto bytes che sono in martice di definizione del carattere grafico presente sui tasti numerici. Con i registri dello 2-80, A e B contenenti il codice di tasti carattere si chiama la subroutine CONV (OBSB HEX) che pense a creare la rispettiva matrice di definizione e porta all'indirizzo contenuto in HL.

LINEE do 2520 a 2590-

è una routine che il BASIC chiama almeno otto volte quanti sono i BIT in un byte. Viene eseguita una rotazione a siinistra (a o destra in base al valore messo all'indirizzo 7ABE HEX) del byte contenuto in MEM. Il risultato 1 o 0, cicè lo stato del flag di carry, viene dato al registro C con B sempe a zero e quindi ritornato al BASIC.

```
1000 REM
1005 REM HEX-CODE Caricatore
1010 REM
1015 CLERR 30999
1020 PRINT FLOSH 1,8T 12,12,"ATTENDERE!"
1025 FOR a-$1000 TO 31382
1025 PRINT INVERSE 1,8T 14,16;as
1035 PRINT INVERSE 1,8T 14,16;as
1040 LET PEODE a8(1)—8
```

```
1045 LET h=h-7*(a$(1)>"@")
1050 LET 1=CODE #$(2)-48
1055 LET l=1-7*(a$(2))"@")
1060 POKE a.16*h+1: NEXT a
1065 PRINT AT 14,11: "Salvataggio!"
1070 SAVE "TRASE"CODE 31000 382
1075 REM
1080 REM DATT PROGRAMMA L.M.
1885 REM
1090 REM SUB. VIDEO TRASF
1095 REM
1100 REM
              PRIMA PARTE
1105 REM
1110 DATA "11", "58", "7B", "CD", "60", "29"
1115 DATA "CD", "60", "79", "21", "58", "7B"
1120 DATA "18", "2B", "CD", "5C", "79", "2A"
1125 DATA "95", "7A", "E5", "01", "58", "7D"
1130 DATA "A7", "ED", "42", "E1", "D0", "01"
1135 DATA "20", "00", "09", "18", "16", "CD"
1140 DATA "5C", "79", "ED", "4B", "95", "7A"
1145 DATA "C5", "21", "58", "7B", "A7", "ED"
1150 DATA "42", "E1", "D0", "A7", "01", "20"
1155 DATA "00", "ED", "42", "22", "95", "7A"
1160 DATA "2A", "95", "7A", "11", "0A", "58"
1165 DATA "18", "07", "ED", "5B", "95", "7A"
1170 DATA "21", "00", "58", "01", "00", "02"
1175 DATA "ED", "B0", "C9", "CD", "5C", "79"
1180 DATA "DD", "21", "57", "7F", "0E", "20"
1185 DATA "DD", "66", "00", "06", "20", "DD"
1190 DATA "7E", "FF", "DD", "77", "00", "DD"
1195 DATA "2B", "10", "F6", "DD", "74", "01"
1200 DATA "0D", "20", "EB", "CD", "54", "79"
1205 DATA "01", "08", "20", "C5", "05", "CD"
1210 DATA "AA", "22", "E5", "06", "04", "A7"
1215 DATA "CB", "1E", "23", "10", "FB", "E1"
1220 REM
1225 REM
              SECONDA PARTE
1230 REM
1235 DATA "30", "02", "CB", "FE", "C1", "10"
1240 DATA "EA", "C9", "CD", "50", "79", "DD"
1245 DATA "21", "58", "78", "0E", "20", "DD"
1250 DATA "66", "00", "06", "20", "DD", "7E"
1255 DATA "01", "DD", "77", "00", "DD", "23"
```

```
1260 DATA "10", "F6", "DD", "74", "FF", "0D"
1265 DATA "20", "EB", "CD", "54", "79", "01"
1270 DATA "20", "20", "C5", "05", "CD", "AA"
1275 DRTB "22", "E5", "96", "94", "97", "CB"
1280 DATA "16","2B","10","FB","E1","30"
1285 DATA "02","CB","C6","C1","10","EA"
1290 DATA "C9", "CD", "5C", "79", "11", "20"
1295 DATA "00", "DD", "21", "58", "7B", "4B"
1300 DATA "DD", "E5", "43", "DD", "66", "00"
1305 DATA "DD", "7E", "20", "DD", "77", "00"
1310 DATA "DD", "19", "10", "F6", "DD", "74"
1315 DATA "E0", "DD", "E1", "DD", "23", "@D"
1320 DATA "20", "E6", "CD", "54", "79", "01"
1325 DATA "08", "1F", "3E", "04", "08", "C5"
1330 DATA "CD", "AA", "22", "C1", "C5", "7E"
1335 DATA "F5", "EB", "C5", "05", "CD", "AA"
1340 DATA "22", "C1", "7E", "12", "10", "F5"
1345 REM
1350 REM
                TERZA PARTE
1355 REM
1360 DATA "F1", "77", "C1", "79", "C6", "08"
1365 DATA "4F", "08", "3D", "20", "E1", "C9"
1370 DATA "CD", "5C", "79", "11", "E0", "FF"
1375 DATA "DD", "21", "38", "7F", "0E", "20"
1380 DATA "DD", "E5", "06", "20", "DD", "66"
1385 DATA "00", "DD", "7E", "E0", "DD", "77"
1390 DATA "00", "DD", "19", "10", "F6", "DD"
1395 DATA "74", "20", "DD", "E1", "DD", "23"
1400 DATA "0D", "20", "E5", "CD", "54", "79"
1405 DATA "01", "08", "00", "3E", "04", "08"
1410 DATA "C5", "CD", "AA", "22", "C1", "C5"
1415 DOTE "ZE" "ES" "ER" "CS" "94" "CD"
1420 DATA "AA", "22", "C1", "7E", "12", "04"
1425 DATA "78", "FE", "IF", "20", "F1", "F1"
1430 DATA "77", "C1", "79", "C6", "08", "4F"
1435 DATA "08", "3D", "20", "DD", "C9", "06"
1440 DATA "8F", "78", "21", "01", "5B", "C3"
1445 DATA "3B", "0B", "AF", "4F", "47", "3A"
1450 DATA "00","5B","17","32","00","5B"
1455 DATA "CB","11","C9","58","7B"
```

	0010			
	0020			"Routine"
	0030			"Sistema"
	0040			
22AA		BITC		22AAH
0B3B	0060	CONV	EQU	@B3BH
	0070	i		
	0080			"Variab."
	0090			
7B58	0100	INIZ	EQU	31576
0200		COST	EQU	0200H
7D58		FINE	EQU	INIZ+COST
5800		VIDE		
0020		BITE	EQU	
5B00	0150		EQU	5B00H
5B01		MEM1		
0201	0170		200	THE THE
	0180			
	0190			
7918 11587B	0200		LD	DE, INIZ
791B CD6079	0210			MEMO
791E CD6079	0220			MEMO
7921 21587B		HOME	LD	HL, INIZ
7924 182B	0240		JR	TRAS
1004 1000	0250		VIV.	11010
	0250			
	0270	1		
7926 CD5C79		PLUS	COLL	VRAM
7929 289578	0290	- 200	LD	HL, (RBM)
7920 E5	0300		PUSH	
792D Ø1587D	0310		LD	BC.FINE
7930 A7	0320		AND	
7931 ED42	0330		SBC	HL.BC
7933 E1	0340		POP	HL.
7934 DØ	0350		RET	NC.
7935 012000	0360		LD	BC, BITE
7938 09	0370		ADD	HL.BC
7939 1816	0380		JR	TRAS
7907 1816	0390		JK.	IKNO
	0400	i		
7007 005070	0410	MINUS	COLL	HDOM
793B CD5C79		HTMUS		
793E ED4B957A	6436		LD	BC,(RAM)

7942	C5	0440		PUSH	BC
	21587B	0450		LD	HL.INIZ
7946		0460		AND	A
7947	ED42	0470		SBC	HL.BC
7949		0480		POP	HL DO
7948		0490		RET	NC
794B		0500		AND	A
	012000	0510		LD	BC, BITE
	ED42	0520		SBC	
7.546	EU42	0530		SEC	ML, BC
		0540			
		0550			
7051	22957A		; TRAS	LD	(RAM).HL
7951	2295/H	0570	IKHS	LU	(KHM), ML
7054	28957B	0570 0580	, postu		III (Popular)
			KHNV	LD	HL,(RAM)
	110058	0590		LD	DE, VIDE
795H	1807	0600		JR	LDBC
		0610			
		0620			
		0630			
	ED5B957A		VRAM	LD	DE,(RAM)
	210058		MEMO	LD	HL, VIDE
	010002	0660	LDBC	LD	BC,COST
	EDB0	0670		LDIR	
7968	09	9689		RET	
		0690	;		
		0700	1		
		0710	1		
7969	CD5C79	0720		CALL	VRAM
796C	DD21577F	0730		LD	IX. INIZ+03
FFH					
7970	0E20	0740		LD	C,20H
7972	DD6600	0750	LBO	LD	H,(IX+0)
	0620	0760		LD	B.20H
7977		0770	LBi	LD	B.CIX+0FFH
>					
797A	DD7700	0780		1.0	<1X+0>.A
	DDSB	0790			IX
	10F6	0800		DJNZ	
7981		0810		LD	(IX+1),H
7984		0820		DEC	
	20EB	0830		JR	NZ,LBØ
	CD5479	0840		CALL	
1201	000472	0040		UNLL	RUDER

798A 010820 798D C5 798E 05 798E 05 798E 60 799E 25 7992 E5 7992 E7 7999 G84 7999 G1 7999 L0FB 7998 E1 7996 C3FE 7996 C1 7996 C1 7996 C1 7996 C1	0890 0900 0910 0920 0930 0950 0960 0970 0980 0990 1000 1010 1020 1030 1040 1050	; ; SHBDX LB2 LB3	PUSH DEC	B BITC
79A4 CD5C79 79A7 DD215678 79A8 0E20 79AD DD6660 79B0 0E20 79B2 DD7780 79B8 DD27 79B8 DD27 79BA DE66 79BC DD74FF H 79BF 0D	1050 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160	LB5	CALL LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD LD L	VRAM IX,INIZ C,20H H,(IX+0) B,20H A,(IX+1) (IX+0),A IX LB6 (IX+0FFH)
7958 20EB 79C0 20EB 79C2 CD5479 79C5 012020 79C8 C5 79C9 05 79CA CDAR22	1180 1190 1200 1210 1220	; ; SHBSX	JR CALL LD PUSH DEC	NZ,LB5

```
79CD E5
              1270
                         PUSH HL
79CE 0604
              1280
                         LD
                              B.4
79DØ 87
              1290
                         AND
                              e.
2901 CR16
              1300 LB8
                         RI.
                              CHLD
79D3 2B
              1310
                         DEC
                              ш
79D4 10FB
                         DJNZ LB8
              1320
79D6 F1
              1339
                         POP
                              н
79D7 3002
              1349
                         .TR
                              NC.LB9
79D9 CBC6
                         SET
                              Ø.(HL)
              1350
79DB C1
              1360 LB9
                         POP
                              BC
79DC 10EA
              1379
                         D.INZ LBZ
79DE C9
              1380
                         DET
              1390 :
              1400 :
              1410 :
79DF CD5C79
              1420 SHV1
                         CALL VRAM
                              DE. 20H
79E2 112000
              1439
                         LD
79E5 DD21587B 1440
                         LD
                              IX. INIZ
79E9 4B
              1450
                         LD
                              C,E
79EA DDE5
              1460 LB10
                         PUSH IX
79EC 43
              1470
                         LD
                              B.E
29ED DD6600
              1489
                         LD
                              H.CIX+RD
79F0 DD7E20
              1490 LB11
                         LD
                             A.(IX+20H)
                         LD (18+0).8
29E3 DD7788
              1500
                         ADD IX.DE
79F6 DD19
              1510
79F8 10F6
              1520
                         D.INZ LR11
79FA DD74E0
              1530
                              (IX+0E0H),
                         LD
н
Z9ED DDE1
              1540
                        POP IX
79FF DD23
              1550
                         INC
                              IX
              1569
                         DEC
2801 RD
                         JR
                             NZ.LB10
7A02 20E6
              1570
7804 CD5479
              1580
                         CALL RAMV
              1590 :
              1600 ;
              1610 :
7807 01081F
              1620 SHBV1 LD
                              BC.1F09H
7808 3E04
              1630
                         LD
                              A.4
              1640 LB12
                         EX
                              BE, B'E'
7A0C 08
780D C5
              1650
                         PUSH BC
7A0E CDAA22
              1669
                         CALL BITC
Z811 C1
              1679
                         POP
                              BC:
7812 C5
              1689
                         PUSH BC
```

7813	7F	1690		LD	A.(HL)
7814		1700		PUSH	
7815		1710		EX	
7816		1720		PUSH	
7817		1730		DEC	
	CDAR22	1740			
7A1B		1750			BITC BC
781C				LD	
		1760			A,(HL)
7A1D		1770			(DE),A
	10F5	1780		DJNZ	
7A20		1790		POP	
7A21		1800		LD	(HL),A
7822 7823		1810		POP	BC
		1820		LD	A,C
	C608	1830		ADD	8
7A26		1840		LD	C,A
7827		1850		EX DEC	AF,A'F'
7A28	20E1	1860 1870		JR	A NZ.LB12
7A2B		1880			NZ,LB12
MEB	C9	1890		RET	
		1900			
		1910			
7020	CD5C79	1920		COLL	VRAM
	11E0FF	1930		LD	DE. ØFFEØH
	DD21387F			LD	IX.FINE+01
EØH	00213011	1540		LU	IN, FIRE FOI
	0E20	1950		LD	C,20H
	DDE5		LB13	PUSH	
	0620	1970		LD	
	DD6600	1980		LD	H.(IX+0)
	DD7EE0		LB14		A.CIX+0E0H
)					,
7842	DD7700	2000		LD	(IX+0),A
7845	DD19	2010		ADD	IX.DE
7847	10F6	2020		DJNZ	
7849	DD7420	2030		LD	(IX+20H),H
784C	DDE1	2040		POP	IX
784E	DD23	2050		INC	IX
7A50		2060		DEC	
	20E5	2070		JR	NZ,LB13
7A53	CD5479	2080		CALL	RAMV
		2090	,		

7,856 810890 7,859 3E94 7,769 3E94 7,769 3E94 7,769 65 7,769 CDPR22 7,766 CDPR22 7,766 EB 7,766 CDPR22 7,767 CDPR22 7,767 CDPR22 7,766	2199 ; 2119	LD LD EX POPH PUSH LD POPH PUSH INC CHILL POPH PUSH INC CHILL D LD	BC BC A,(HL)
	2410		NZ,LB15
	2430 ; 2440 ;		
7A7F 0686 7A81 78 7A82 21015B 7A85 C33B0B	2450 GRAF 2460 2470 2480 2490 ; 2500 ; 2510 ;	LD LD JP	B,86H A,B HL,MEM1 CONV
7888 AF	2520 RLA	XOR	A

788E 788F	47 3A005B 17 32005B CB11	2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600	LD LD LD RLA LD RL RET	C,A B,A A,(MEM) (MEM),A C
7895	587B	2610 F	DEFW	INIZ
RAM RLA GRA1 LB15 SHB2 LB13 SHV2 LB12 LB11 LB11 LB11 LB9 LB9 LB9 LB9 LB9 SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SHS SH	79F0 79EA 79DF 79DB 79D1 79C8	2620	END	

LB2

LB1

LB0

SHDX

LDBC

MEMO

VRAM 795C

RAMV 7954

798D SHBDX 798A

7977

7972

7969

7963

7960

TRAS	7951
MINUS	793B
PLUS	7926
HOME	7921
SET	7918
MEM1	5801
MEM	5B00
BITE	0020
VIDE	5800
FINE	7D58
COST	0200
IHIZ	7358
CONV	ФВЗВ
BITC	22AA
#	620B

COUNTER

Questo è un programma che ho chiamato così poichè simula in modo molto realistico il «moto» di un contatore, ad esempio un contachilometri.

La tecnica utilizzata consiste nel modificare ripetutamente il puntatore che definisce la disposizione in memoria degli U.D.G. cioè dei caratteri grafici definiti dall'utente.

Occorre dapprima definire come U.D.G. i seguenti caratteri grafici:

```
U.D.G.
A B C D E F G H I J K
```

A questo pensa automaticamente il programma andando a prelevare i dati che definiscono tali numeri i dalla ROM all'indirizzo 15744 e memorizzandoli a partire dal primo carattere grafico.

Come accennato, per realizzare questa simulazione, si modifica il contenuto del byte basso della variabile di sistema UDG. supponiamo di voler stampare il carrattere grafico associato alla lettera "A" (così come viene fatto nella linea 1125, 1145, 1156 del programma). Cata è un'operazione molto semplice, ma modificando il valore della variabile suddetta, aggiungendole ad esempio 1, le cose cambiano. Sempre stampando I'U.D.G. associato ad "A". Il antistato è quello di stampare un carattere ia cui matrice di definizione e un una combinazione della matrice originale con parte di quella asopartenente al carattere successiva.

Il risultato che si ottiene in questa applicazione è quello di vedere i digits del numero stampato al centro dello schermo ruotare a scatti di un pixel per volta simulando molto bene, come già detto, il "moto" di un contachilometri.

```
1000 REM
1005 REM SIMULAZIONE DEL MOTO
1010 REM DI UN CONTATORE
1015 REM
1020 LET u=23675; LET p=15744
1925 LET low88: LET bi=255
1030 LET mx=lo+72: LET ov=mx+7
1035 LET a=lo: LET b=a: LET c=a
1040 LET d=a: LET r=11: LET t=16
1045 REM
1050 REM U.D.G. = 65368
1055 REM
1060 POKE u.lo: POKE u+1.hi
1065 REM
1070 LET .:=0: FOR i=p TO p+80
1075 POKE USR "a"+J, PEEK i
1080 LET j=j+1: NEXT i
1005 LET im0: FOR imp TO p+7
1090 POKE USR "k"+j, PEEK i
1095 LET i= i+1: NEXT i
1100 GO SUB 1185
1105 REM
1110 REM
              COUNTER
1115 REM
1120 POKE u.a: LET a=a+1
1125 PRINT AT r.t: "A"
1130 POKE u.b: LET b=b+(a)mx)
1135 PRINT AT r.t-1; "A"
```

```
1140 POKE W.C: LET C#C+(D>Mx)
1145 PRINT AT r.t-2; *A"
1145 PRINT AT r.t-2; *A"
1159 POKE W.d: LET d#d+(C>Mx)
1155 PRINT AT r.t-3; *A"
1150 PRINT AT r.t-3; *A"
1160 IF abov THEN LET a=10
1176 IF cbov THEN LET c=10
1176 IF dbov THEN LET c=10
1176 IF dbov THEN LET c=10
1176 IF dbov THEN LET d=10
1186 GO TO 1120
1186 GO TO 1120
1186 GO TO 1120
1186 DRTM +G, 0: DRTM 0, 11
1195 DRTM +G, 0: DRTM 0, 11
1195 DRTM -G, 0: DRTM 0, 11
1206 PRINT AT r-2-t-4; "ROLLING"
1206 PRINT AT r+2-t-4; "POLISTS"
1210 RETURN AT T.
```

GRAF

Questo programma sarà utile a chi studia i grafici delle funzioni matematiche. Infatti è in grado di piottare su video con ottima approssimazione l'andamento di una funzione matematica entro un intervallo di definizione della funzione stessa impostato dall'utente.

Il programma chiede tre parametri:


- la funzione y = f(x) che si desidera studiare;
- la definizione di calcolo (numero dei punti in cui si deve calcolare la funzione);
- 3) l'intervallo di studio.


Maggiore è il numero dei punti in cui si calcola la funzione, migliore è la definizione, cioè la precisione con cui verrà disegnata la curva sul video. Un valore accettabile è 40-50 punti, ma questo varia col tipo di funzione e intervallo di strudio. Le caratteristiche di questo programma sono diverse:

- 1) scalatura automatica;
- 2) posizionamento assi automatico:
- 3) il programma deve funzionare, salvo modifiche, in unione ad una parte in L/M in grado di generare caratteri di diverse dimensioni in qualsiasi punto dei video. Questa parte in L/M è fornita con ogni Spectrum nella cassetta in dotazione, e, in genere, si trova in coda ad ogni programma di tale cascatte.

Dopo aver digitato GRAF e salvato su nastro in ogni caso, sarà necessario eseguire un CLEAR 32255 e caricare il codice macchina del programma ci-

Per finire salvare il tutto con un GOTO 1775.





```
1000 CLS : LET n=0
1005 INPUT "F(x) = ": | INF us
1010 INPUT "Definizione del calcolo = "; LI
NE ps
1015 IF p#<>"" THEN LET n=VAL p$
1020 IF n<10 THEN GO TO 1010
1025 DIM a(n): DIM b(n)
1030 DIM x(n): DIM u(n)
1035 DEF FN U(x)=VAL US
1040 INPUT "xmin =";x1;" xmax = ";x2
1045 IF x2<=x1 THEN GO TO 1040
1050 LET dxex2-v1: LET 4v=254/dv
1055 FOR i=1 TO n: LET x(i)=x1+(i-1)*dx/(n-
1 )+. 001
1060 LET U(i)=FN U(x(i)): NEXT i
1065 BEEP .2.20
1070 LET u1=FN u(x(1)): LET u2=FN u(x(1))
1075 FOR i=1 TO n
1080 IF u(i) (u) THEN LET u1mu(i)
1005 IF y(i)>y2 THEN LET y2=y(i)
1090 NEXT 1: BEEP .2.20
1095 LET du=u2-u1: LET su=174/du
1100 LET s=su: IF dx/du>254/174 THEN LET s
= <×
1105 LET dx=dx*s: LET du=du*s
1110 LET x3=127-dx/2
1115 LET u3=87-du/2
```

1120 FOR i=1 TO n

```
1125 LET acid=(vcid=v1)*e+v3
1130 LET b(i)=(u(i)-u1)*s+u3
1135 NEXT i
1140 LET ×4=a(1)-×1*s
1145 LET u4=u3-u1*s
1150 GD SUB 1360
1155 GO SUB 1455: GO SUB 1500
1160 PLOT 0.0: DRAW 0,175: DRAW 255.0
1165 DRAW 0.-175: DRAW -255.0
1170 FOR i=1 TO n-1
1175 PLOT a(i).b(i)
1180 DRAW a(i+1)-a(i).b(i+1)-b(i)
1185 NEXT 1: FLASH 1
1190 GO SUB 1210: FLASH 0: PAUSE 0
1195 INPUT "C14 ? ": I INF c5
1200 IF c#="" OR c#="s" OR c#="S" THEN CLS
1205 GO TO 1010
1210 REM
1215 REM Sub CHR# Generatore
1220 REM
1225 LET p#="f(x)=": GO SUB 1270
1230 LET uu=176: LET xs=1: LET us=2
1235 LET xx=(256-8*xs*LEN ps)/2
1240 GO SUB 1680
1245 LET 1=23306: POKE 1.xx: POKE 1+1.44
1250 POKE 1+2,xs: POKE 1+3,us: POKE 1+4,8
1255 LET 1=1+4: FOR u=1 TO LEN P#
1260 POKE 1+u, CODE P#(u): NEXT u
1265 POKE 1+u.255: LET w=USR 32256: RETURN
1270 REM
1275 REM Sub Trova Funzioni
1280 REM
1285 FOR u=1 TO LEN u#
1298 LET be=ue(u.): LET w=CODE be
1295 IF w=165 THEN LET bs="RND"
1300 IF w=167 THEN LET bs="PI"
1305 TE WC178 THEN GO TO 1325
1310 RESTORE 1350
1315 FOR i=0 TO 11-(189-w)
1320 READ b#: NEXT i
1325 LET p#=p$+b$
1330 NEXT U: RETURN
1335 REM
```

```
1345 RFM
1350 DATA "SIN", "COS", "TAN", "ASN", "ACS", "AT
ИII
1360 REM
1365 REM Sub Stampa Ymax & Ymin
1370 REM
1375 LET vs=1: LET us=1
1380 LET u1=INT (u1*10)/10
1385 LET U2=INT (U2*18)/18
1390 LET xx=x4+2
1395 LET uu=175-(u4+s*u1)
1400 LET perSTPs u1: CO SUB 1415
1405 LET uus175-(u4+exu2)
1410 IFT ps=STRs u2
1415 IF uu>165 THEN LET uu=165
1420 IF yyK0 THEN LET yy=2
1425 IF xx<0 THEN LET xx=0
1430 IF xx+8*LEN p$>255 THEN LET xx=255-8*
LEN DS
1435 GO TO 1245
1440 REM
1445 REM Sub Stampa Xmax & Xmin
1450 REM
1455 LET V1=INT (V1*10)/10
1460 LET ×2=INT (×2*10)/10
1465 LET xx=a(1): LET uu=177-u4
1470 LET n#=STP# v1: CO SUB 1415
1475 LET xx=a(n)
1480 LET pseSTRs v2: GO TO 1415
1485 REM
1490 REM Sub Parametri
1495 REM
1500 LET x5=INT x4
1505 LET 45=INT 44
1510 LET xx=x5-3: LET uu=171-u5
1515 IF xx(2 OR xx)255 THEN GO TO 1530
1520 IF yy<2 OR yy>167 THEN GO TO 1530
1525 LET p#="o": GO SUB 1415
1530 LET x5=ABS x5: LET u5=ABS u5
1535 IF u5>175 THEN LET u5=u5-INT (u5/176)
```

1349 REM DATA Functions

```
±176
1540 IF x5>255 THEN LET x5=x5-INT (x5/255)
¥255
1545 LET r=s: IF r>100 OR r<5 THEN LET r=1
1550 REM
1555 REM Sub Stampa Asse Y
1560 REM
1565 IF x4<0 OR x4>255 THEN GO TO 1630
1570 PLOT x5.0: DRAW 0.175
1575 FOR u=u5 TO 175 STEP n
1580 PLOT v5.u: DRAW 2*(v5(254) 0
1585 PLOT x5.u: DRAW -2*(x5>1).0
1590 NEXT u.
1595 FOR u=45 TO 0 STEP -r
1600 PLOT V5.0: DRAW 2*(V5/254) 0
1605 PLOT x5.u: DRAW -2*(x5>1).0
1610 NEXT u
1615 REM
1620 REM Sub Stamps Been X
1625 PEM
1630 IF 4440 OR 44>175 THEN RETURN
1635 PLOT 0 US: DPBU 255 0
1640 FOR u=x5 TO 255 STEP r
1645 PLOT u.u5: DRBW 0.2*(u5(174)
1650 PLOT H. US: DRBW 0. -2*(US)1)
1655 NEXT u
1660 FOR u=x5 TO 0 STEP -r
1665 PLOT u.u5: DRAW 0.2*(u5(174)
1670 PLOT u.u5: DRBW 0.-2*(u5)1)
1675 NEXT IL: RETURN
1680 REM
1685 REM Sub Trova LEN ps
1690 REM
1695 IF LEN p$<33 THEN RETURN
1700 LFT use1: LFT hten$(33 TO )
1705 LET xx=0: LET p$=p$( TO 32)
1710 GO SUB 1245: LET psebs
1715 LET uu=184: RETURN
1720 REM
1725 REM AUTOSTART
1730 REM
1735 INK 1: PAPER 1: BORDER 1
```

```
1740 OVER 0: INVERSE 0
1745 CLERR 32255
1735 CLORD "CHR" "CODE 32256
1735 INK 7: CLS: RUN
1760 REM
1765 REM SALVATAGGIO
1777 REM
1775 SAVE "GRAF F(X)" LINE 1735
1786 SAVE "CHR" "CODE 32256,300
```

1785 STOP



PARTE III

I GIOCHI

I giochi al computer sono cosa frivola se paragonati ai ben più seri compiti cui viene destinato un elaboratore.

Tuttavia è mia opinione che essi rappresentino un valido aiuto per coloro che desiderino imparare a programmare, e per un valido motivo.

Quando ci si avvicina ad un elaboratore, specialmente se si è alle prime armi, si cerca di instaurare un rapporto più che simpatico con ciò che sino a poco tempo fa pareva destinato a pochi eletti, il computer appunto.

Quando si vuole programmare bisogna avere chiaramente in testa ciò che si vuole il computer faccia, così nel programmare un gioco, in generale, l'utente sa già cosa desidera e può fisicamente vedere sul video ciò che via via sta realizzando.

La cosa non è così immediata se si desidera programmare, ad esempio, la gestione di un archivio di dati anche se i problemi di programmazione potrebbero essere gli stessi.

In linea di principio è più semplice seguire lo spostamento di un omino sul video, perché fisicamente visibile, anzichè il flusso di dati che si trasferiscono su un suporto manestico.

Seguono ora una serie di giochi che potranno piacervi o anche non piacervi ma senz'altro servono. In essi troverete differenti metodi per risolvere determinati problemi e stimoli per migliorare il gioco stesso secondo le vostre esigenze.

Un avvertimento:

- i caratteri ASCII posti tra apici " " che nel loro insieme non costituiscono

una frase con senso finito sono da considerarsi caratteri grafici e pertanto vanno introdotti nello Spectrum in tale modo.

Un consiglio:

non scoraggiatevi alle prime difficoltà.

LUNAR LANDER

Lunar lander è un nome molto noto come gioco e si può dire che ce ne sia almeno una versione per ogni tipo di home computer esistente. Questo realizzato per lo Spectrum è molto bello:

 non è spettacolare o particolarmente variopinto, tuttavia è ben realizzato e divertente poiché è il risultato di una felice integrazione tra L/M e Basic.

Questo gioco è costituito da due parti:

- la parte in Basic che gestisce il gioco in base ai risultati che provengono alla routine in L/M;
- 2) la parte in L/M è una sorta di routine di SPRITE capace cioè di spostare oggetti sullo schermo e di rilevarne la collisione con qualcosa di estraneo. È qui utilizzata per spostare il nostro Lander per il video secondo coordinate che il programma Basic fornisce.

Per rendere la cosa più complicata, esiste una fascia di "meteoriti" che la nostra navicella deve evitare per all'unare sana e salva. Anche questi meteoriti sono spostati pixel per pixel da una parte di questa routine in L/M.

É inclusa la possibilità di generare un suono abbastanza disgustoso qualora l'allunaggio avesse cattivo esito. Suono che molto spesso udirete nel corso del dioco.

Ma veniamo ai comandi:

Tasto Funzione

spinta verso il basso

- posizione di equilibrio
- 3 spinta verso l'alto 8 spinta a sinistra
- q

programma prima del RUN.

nosizione normale 0 spinta a destra

Come sempre avendo a che fare con codici in linguaggio macchina occorre prestare molta attenzione nel digitarli e comunque salvare su nastro il

Infine sconsiglio di cambiare i numeri di linea poiche, come ben si nota dal listato alla linea 1070, il L/M indirizza il Basic in punti ben precisi del programma.



```
1090 LET auso: RETURN
1095 LET ax=-q: POKE c.l+16: RETURN
1100 LET ax=0: POKE c.l: RETURN
1105 IF UCB THEN LET UEB
1110 IF u>191 THEN LET u=191
1115 LFT su=-su: GO TO 1065
1120 IF x<0 THEN LET x=0
1125 IF x>247 THEN LET x=247
1130 LET sx=-sx: GO TO 1065
1135 PRINT BT 0.0:
1140 IF (suksu+sxksx)>diff OR u>40 THEN
POKE c.1+24: RANDOMIZE USR puff: RANDOM
IZE USR d: RANDOMIZE USR puff: PRINT "Di
strutto": LET punti=200-INT y: GO TO 116
1145 IF (x>106 OR x<103) THEN PRINT "Ma.
"cato": FOR i=1 TO 4: FOR i=20 TO 12 STE
P -2: BEEP .01, J: NEXT J: NEXT i: PLOT 1
08.4: DRAW 0.24: PRINT AT 17.2: "E'qui ch
e bisogna atterrare"; AT 1.0: LET punti=4
99-INT (888 (x-194.5)): GO TO 1169
1150 BEEP .2.20: BEEP .3.10: LET t0=INT
((FN t(23672)-t0)/50): PRINT "O.k. in ":
t0: " Secondi": LET punti=INT (400+2000/t
as
1155 POKE c.l: RANDOMIZE USR d
1160 PRINT "Punti= ":punti
1165 PRINT "Premi un tasto"
1170 PAUSE 1: GO SUB 1280: PAUSE 0
1175 CLS : BORDER 1: GO TO 1995
1180 CLS : LET q=.05: RESTORE 1275
1185 PLOT 0.4: FOR V=0 TO 247 STEP 8
1190 READ U: DRAW 8, U: NEXT X
1195 DRAW 7 .- 4: POKE c+2.0: POKE c+3.0
1200 LET 1=PEEK 23675: LET h=PEEK 23676
1205 POKE c.l: POKE c+1.h
1210 POKE c+4.1: POKE c+5.h
1215 LET #$="EF IB EFGH IG GH"
1220 FOR 1=6 TO 15 STEP 3
1225 PRINT AT 1,8;a$(i+1 TO );a$( TO i):
NEXT i
1230 PLOT 101.2: DRAW 2.2
1235 PLOT 103,5: DRAW 10.0
```

```
1240 PLOT 104.4: DRAW 8.0
1245 PLOT 105.3: DRAW 6.0
1250 PLOT 103.2: DRBW 10.0
1255 PLOT 115.2: DRAW -2.2
1260 LET x=32+200*RND: LET y=192-10*RND:
LET sx=-.5*RND: LET su=0: LET ax=su: LE
T au=gu
1265 DEF EN t(a)=PEEK a+256*PEEK (a+1)+6
5576*PEEK (a+2)
1270 LET t0=FN t(23672): RETURN
1275 DATA 3.20.-1.-2.-3.-14.-6.4.3.-1.1.
-3.-4.0.2.-2.2.3.2.4.-2.1.-3.-4.-2.2.3.2
.1,-1,-4,-3
1280 PRINT ''"1 SPINTS IN BASSO"
1285 PRINT "2 EQUILIBRIO"
1290 PRINT "3 SPINTA IN ALTO"
1295 PRINT "8 SPINTA A SINISTRA"
1300 PRINT "9 POSIZIONE NORMALE"
1305 PRINT "Ø SPINTA A DESTRA"
1310 RETURN
1315 POKE 32442,0: POKE 32443,237
1320 POKE 32444.103: POKE 32419.0
1325 POKE 32423,237: POKE 32424,111
1330 RETURN
1335 REM
1340 REM HEX-CODE Caricatore
1345 REM
1350 RESTORE 1425: GO SUB 1280
1355 PRINT AT 0.10: "ATTENDERE"
1360 FOR i=1 TO 2: READ a.b.
1365 FOR Jas TO b: READ as
1370 LET h=CODE a$(1)-48
1375 LET h=h-7*(as(1)>"0")
1380 LET 1=CODE = $(2)-48
1385 LET 1=1-7*(a$(2)>"@")
1390 POKE i.16*h+1: BEEP .01.69
1395 NEXT J: NEXT i: RETURN
1400 REM
1405 REM DATI PROGRAMMA L.M.
1410 REM
1415 REM LANDER SPRITE ROUTINE
1420 REM
1425 DATA 32306.32599
```

1430 DATA	
1435 DATA	"5B"."32"."7E","CD","3D","7F"
1440 DATA	"2A", "2C", "7E", "01", "51", "04"
1445 DATA	"2A","2C","7E","01","51","04" "7C","D6","38","D0","01","60"
1450 DATA	"04", "7D", "D6", "F8", "D0", "22"
1455 DATA	"30", "7E", "ED", "5B", "2E", "7E"
1460 DATA	"ED", "53", "32", "7E", "D5", "CD"
1465 DATA	"CC", "7E", "D1", "01", "FC", "03"
1470 DATA	"28", "03", "01", "6F", "04", "C5"
1475 DATA	"D5", "E5", "21", "C0", "40", "CD" "B0", "7E", "21", "80", "48", "CD"
1480 DATA	"B0","7E","21","80","48","CD"
1485 DATA	"BO", "7E", "21", "20", "48", "CD"
1490 DATA	"9C", "7E", "21", "E0", "48", "CD" "9C", "7E", "E1", "D1", "CD", "26"
1495 DATA	"9C", "7E", "E1", "D1", "CD", "26"
1500 DATA	"7F", "C1", "C9", "0E", "00", "21"
1505 DATA	"C4", "7E", "06", "00", "10", "FE"
1510 DATA	"7E", "D3", "FE", "23", "0D", "20"
1515 DATA	"F5","C9","00","00","11","20" "00","0E","08","7E","19","17"
1520 DATA	"00", "0E", "08", "7E", "19", "17"
1525 DATA	"06", "20", "2B", "CB", "16", "10"
1530 DATA	"FB", "24", "0D", "20", "F2", "C9"
1535 DATA	"7D", "F6", "1F", "5F", "0E", "08"
1540 DATA 1545 DATA	"06", "20", "54", "1H", "1F", "CB"
1550 DATA	"06", "20", "54", "18", "1F", "CB" "1E", "23", "10", "FB", "7D", "D6" "20", "6F", "24", "0D", "20", "EE"
1555 DATA	"C9", "00", "00", "E5", "CD"
1560 DATA	"E6", "7E", "0E", "08", "C5", "CD"
1565 DATA	"0A", "7F", "A6", "20", "04", "79"
1570 DATA	"23", "A6", "2B", "C1", "20", "03"
1575 DATA	"0D","20","EF","E1","C9","00"
1580 DATA	"D5", "55", "CB", "3D", "CB", "3D"
1585 DATA	"CB", "3D", "7C", "4F", "0F", "0F"
1590 DATA	"CB","3D","7C","4F","0F","0F" "0F","E6","18","47","7C","E6"
1595 DATA	"07", "30", "C6", "40", "67", "79"
1600 DATA	"87", "87", "E6", "E0", "85", "6F"
1605 DATA	"87","87","E6","E0","85","6F" "78","E6","07","47","D1","C9"
1610 DATA	"24", "3E", "07", "84", "20", "08"
1615 DATA	"7D", "C6", "20", "6F", "38", "04"
1620 DATA	"7C", "C6", "F8", "67", "HF", "4F"
1625 DATA	"BO", "1A", "13", "C8", "1F", "CB"
1630 DATA	
1635 DATA	"E6","7E","0E","08","C5","CD"
1640 DATA	"0A", "7F", "B6", "77", "23", "7E"

```
1645 DATA "B1"."77","2B","C1","0D","20"
1650 DATA "F1", "E1", "C9", "E5", "CD", "E6"
1655 DATA "7E", "0E", "08", "C5", "CD", "0A"
1660 DATA "7F", "EE", "FF", "A6", "77", "23"
1665 DATA "79", "EE", "FF", "A6", "77", "2B"
1670 DATA "C1", "0D", "20", "ED", "E1", "C9"
1675 PEM
1680 REM
             LANDER U.D.G.
1685 REM
1690 DATA USR "a". USR "1"+7
1695 DATA "00", "3C", "7E", "7E", "3C", "3C"
1700 DATA "42", "C3", "1C", "3E", "7E", "7E"
1705 DATA "3E", "44", "C2", "03", "38", "7C"
1710 DATA "7E", "7E", "7C", "22", "43", "C0"
1715 DATA "24", "81", "58", "30", "30", "58"
1720 DATA "01","24","01","0F","1F","3F"
1725 DATA "3F", "3F", "1F", "07", "F0", "F8"
1730 DATA "FC", "FC", "FC", "F8", "F8", "80"
1735 DATA "18", "7C", "7C", "3C", "09", "61"
1740 DATA "FO", "60", "00", "10", "FF", "FF"
1745 DATA "FF", "FE", "FC", "0C", "00", "00"
1750 DATA "CO", "F8", "70", "00", "03", "03"
```

BASE ATTACK

È un gioco molto semplice ma divertente. Lo scopo è quello di evitare che a solita astronave aliena atterri distruggendo le basi misilistiche. Solo che è abbastanza difficile riuscirci perchè queste basi hanno pochi missili a loro disposizione e una volta esauriti non c'è più nulla da fare.

È questione di abilità:

 ci sono tre basi, ciascuna con i suoi cinque missili che si possono far partire premendo i seguenti tasti:

```
B per la base posta a sinistra
```

N per la base posta al centro

M per la base posta a destra

il mirino è invece spostabile sullo schermo agendo sui tasti W, A, S, Z secondo direzioni ovviamente intuibili sulla tastiera.

Anche qui come in molti listati di questo libro si fa largo uso di caratteri grafici. Attenzione quindi alle lettere poste tra apici che, ove non abbiano un senso compiuto, son da associarsi al carattere grafico omologo.

PLINT THORR

1000 REM 1005 REM



BASE ATTACK

```
1010 PEM
1015 BORDER 6: PAPER 5: INK 0: CLS
1020 PRINT AT 6.12: FLASH 1: "MISSILE"
1025 PRINT AT 7.12: INVERSE 1: FLASH 1: "CO
MMAND"
1030 PRINT AT 11.0: INVERSE 1: "<W.A.S.Z> p
er muovere il Mirino "
1035 PRINT OF 13.0: INVERSE 1: "(R.N.M) per
sparare con le Basi '
1040 GO SUB 1275
1045 LET as="": FOR i=0 TO 31
1050 LET as=as+"#": NEXT i
1055 PAUSE 0: POKE 23658.0
1060 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: FLASH 0: BR
IGHT 0: CLS
1065 PRINT AT 18,0; INK 5;" BC "; INK
```

```
7; "EEEE"; INK 5; " BC "; INK 7; "EEEE";
INK 5:" BC "
1070 PRINT AT 19,0; INK 6;" A■"; INK 5;"JK
": INK 6: "MI": INK 3: " DDDD": INK 6: " AM":
 THE 5: "JE": THE 6: "MI": THE 3: " DDDD": IN
K 6; " A■"; INK 5; "JK"; INK 6; "■I "
1075 PRINT AT 20.0: INK 6: "A TOTAL I": INK
INK 6; "A
1080 PRINT AT 21,0; INK 2;a$
1085 LET x=10: LET u=16
1090 LET 4k=5: LET 500=0
1095 LET nn=11: LET na=5
1100 LET nb=5: LET nc=5
1105 LET 4=0: LET b=INT (RND#31): LET nn=n
n-1: IF nn=0 THEN BEEP 0.3.10: BEEP 0.3.0
: LET nn=10: LET na=5: LET nb=5: LET nc=5:
LET sk=sk-(sk>0)
1110 PRINT AT a.b: INK 4: "GH"
1115 PRINT AT 0.0: INK 7: "PUNTI=": #CO
1120 IF a=18 THEN GO TO 1250
1125 FOR g=1 TO sk
1130 PRINT INK 7; AT X, 9; "F"
1135 PRINT AT 20.3; na; AT 20,15; nb; AT 20,27
inc: LET rr=0
1140 IF INKEYS="b" OR INKEYS="n" OR INKEYS
""" THEN CO TO 1220
1145 IF INKEYS="a" THEN PRINT AT x.u:" ":
1 FT u=u=(u>0)
1150 IF INKEYS="s" THEN PRINT BT x.u;" ":
LET u=u+(u<31)
1155 IF INKEYS="w" THEN PRINT AT X,4;" ":
LET v=v=(x>1)
1160 IF INKEY = "z" THEN PRINT AT x.u:" ":
LET x=x+(x<17)
1165 NEXT a
1170 LET c=INT (RND#3)+1
1175 LET a=a+(c=1)
1180 LET a=a+(c=2)
1185 LET b=b+(c=2)
1190 LET a=a+(c=3)
1195 LET b=b-(c=3)
1200 IF b<1 THEN LET b=1
```

```
1205 IF b>30 THEN LET b=30
1210 PRINT AT a-1.b-1:"
1215 GO TO 1110
1220 IF INKEYS="b" AND na>0 THEN INK 6: L
FT rr=1: PLOT 32,33: DRAW (8*y)-28,(8*(21-
x>>-29: BEEP 0.01,10: BEEP 0.01,0: BEEP 0.
1.-10: PLOT OVER 1:32.33: DRBW OVER 1:08
*u)-28,(8*(21-x))-29: INK 7: PRINT AT x.u:
"F": LET na=na-1
1225 IF INKEY = "n" AND nb>0 THEN INK 6: L
ET rr=1: PLOT 128,33: DRAW (8*4)-124,(8*(2
1-v))-29: REEP 0.01.10: REEP 0.01.0: REEP
0.1.-10: PLOT OVER 1:128,33: DRAW OVER 1
:(8*u)-124.(8*(21-x))-29: INK 7: PRINT AT
x.u:"F": LET nb=nb-1
1230 IF INKEY = "m" AND nc>0 THEN INK 6: L
ET rr=1: PLOT 224,33: DRAW (8*y)-220,(8*(2
1-x)>-29: BEEP 0.01.10: BEEP 0.01.0: BEEP
0.1,-10: PLOT OVER 1;224,33: DRAW OVER 1
;(8*u)-220,(8*(21-x))-29: INK 7: PRINT AT
x, u; "F": LET nc=nc-1
1235 IF rr()1 THEN GO TO 1145
1240 IF STTR (a.b)=7 OR STTR (a.b+1)=7 THE
N PRINT BT a.b:" ": FOR d=0 TO 5: PRINT
AT a-d*((a-d)(17),b+d*((b+d)(31);"*";AT a-
d*2*((a-d*2)(17),b-d*2*((b-d*2)(31);"+"; B
FEP - 991 - dx5: PRINT BT a-dx((a-d)(17) - b+dx
```

: LET rr=0: GO TO 1105 1245 GO TO 1145

1250 PRINT AT 4,5; INK 2; "GH" 1255 BEEP 1.0: BEEP 0.6.0: BEEP 0.3.0: BEE

1260 PRINT AT 12,1; INK 2; PAPER 7; FLASH

<
<
<
</br/>
*
(<b-2*d)</pre>
31): " ": NEXT d: LET *cor*co+100

1; "INVASORI ATTERRATI -----"
1265 PRINT " BATTI UN TASTO PER GIOCARE
": PAUSE 0: PAUSE 0

1270 CLS : GO TO 1060

1275 REM

1200 REM HEX-CODE Caricatore

1285 REM

1290 FOR a=USR "a" TO USR "k"+7

```
1295 READ as
1300 LET beCODE #$(1)-48
1305 | FT h=h-7*(a±(1)>"@")
1310 LET 1=CODE a#(2)-48
1315 LET l=1-7*(a$(2)>"@")
1320 POKE a. 16*h+1: NEXT a
1325 RETURN
1339 REM
1335 REM CHR# GRAFICI U.D.G.
1340 REM
1345 REM
               BASE ATTACK
1350 REM
1355 DATA "01", "03", "07". "0F"
1360 DATA "1F", "3F", "7F", "FF"
1365 DATA "01", "01", "0F", "1D"
1370 DATA "79", "71", "7F", "7F"
1375 DATA "80", "80", "F0", "B8"
1380 DATA "9E", "8E", "FE", "FE"
1385 DATA "7E", "66", "66", "42"
1390 DATA "42", "66", "66", "7E"
1395 DATA "00", "00", "18", "18"
1400 DATA "3C", "3C", "7E", "7E"
1405 DATA "18", "18", "18", "E7"
1410 DATA "E7", "18", "18", "18"
1415 DATA "03", "0F", "19", "39"
1420 DATE "7F", "61", "60", "3C"
1425 DATA "CO", "FO", "98", "9C"
1430 DATA "FE", "86", "06", "3C"
1435 DATA "80", "C0", "E0", "F0"
1440 DATA "F8", "FC", "FE", "FF"
1445 DATA "7F", "60", "7F", "60"
1450 DATA "7F", "60", "7F", "00"
1455 DATA "FE", "06", "FE", "06"
1460 DATA "FE", "06", "FE", "00"
```

PISTA

Ció che segue è un giochino molto semplice, ma forse anche per questo divertente a giocarsi. È questione di abilità, bisogna guidare un bob seguen-

do un tracciato senza urtare gli ostacoli che questo presenta. Si usa un carattere grafico per disegnare e muovere il bob lungo la pista mentre il tracciato è realizzato con il carattere shift 5. Per muovere il bob utilizzare i tasti W ed E.

```
1000 REM OLIMPIC BOB
1005 REM
1010 GO SUB 1300
1015 REM
1020 REM DEFINIZIONE CARATTERI
1025 REM
1030 REM BOB
1035 REM
1040 POKE USR "a"+0.BIN 00100000
1045 POKE USR "4"+1.BIN 00101000
1959 POKE USR "a"+2. BIN 11191999
1055 POKE USR "a"+3.BIN 11111100
1060 POKE USR "a"+4, BIN 01111110
1065 POKE USR "a"+5, BIN 00111110
1070 POKE USR "a"+6.BIN 00011110
1025 POKE USP "+"+7. BIN 00001110
1080 REM
1085 REM PISTA
1090 REM
1095 REM utilizzato carattere
1100 REM grafico sul tasto 5
1105 REM
1110 LET bust
1115 REM
1120 REM TRACCIAMENTO PISTA
1125 REM
1130 PAPER 7: INK 7: CLS
1135 | ET V=(PND*19.)+5
1140 LET hx=x+2
1145 FOR km1 TO 20
1150 PRINT AT k.x: INK 0:" | ": AT k.x+z:" |
1155 LET x=x+(SGN (RND-.5))
1160 IF x>31 THEN LET x=31
1165 IF x<0 THEN LET x=0
1170 NEXT k
1175 PRINT AT bu.bx: INK 2:"A"
1180 PAUSE 50
```

```
1185 FOR Wall TO 28
1190 LET x=x+(SGN (RND-.5))
1195 IF x>31 THEN LET x=31
1200 TE VAN THEN LET VEN
1205 POKE 23692.-1
1210 PRINT AT 21.x: INK 0:" ":AT 21.x+7:" |
1215 GO SUB 1250
1229 NEXT W
1225 FOR w=1 TO 20
1230 PRINT AT 21.1"
1235 GO SUB 1250
1240 NEXT II
1245 GO SUB 1345
1250 REM
1255 REM MOVIMENTO BOR
1260 REM
1265 LET bs=INKEYS
1270 PRINT AT hu-1, hx; " "
1275 IF be="a" THEN LET by=by-1
1280 IF ba="w" THEN LET by=by+1
1285 IF ATTR (by.bx)=56 THEN GO TO 1355
1290 PRINT AT hy, hx; INK 2; "A"
1295 RETURN
1300 REM
1305 REM ISTRUZIONI
1310 REM
1315 PRINT AT 1.1: INK 1: "USA I TASTI Q &
W PER STERZARE"
1320 PRINT AT 10,10; INK 2; FLASH 1; "OLIMP
IC BOB"
1325 INPUT "LIVELLO DIFFICOLTA' (1-5) ?:";
2
1330 IF z<1 OR z>5 THEN GO TO 1325
1335 LET z=9-z
1340 RETURN
1345 PRINT AT 20,1; INK 0: "CE L'HAI FATTA
1.11
1350 GO TO 1365
1355 PRINT AT 20,1; INK 0; "TI SEI SCHIANTA
TO 1"
1360 BEEP 1.-10
1365 INPUT "GIOCHI ANCORA ?:": os
```

```
1370 IF g#(1)="s" THEN RUN
1375 INK 0: PAPER 7: BORDER 7: CLS
```


QUASIMODO

Si tratta di un gioco realizzato in Basic ma che presenta qualità non indifferenti. Infatti si sviluppa in 5 fasi di gioco e ognuna ha un suo schermo parti-

Lo scopo è di raggiungere la fanciulla chiusa nel castello e per far ciò occorre superare innumerevoli insidie. Bisogna fare molto in fretta perchè Quasimodo, il mostro del castello, è geloso e scalerà il muro per raggiungervia succiditori.

- I comandi sono molto semplici:
 - 1 per muovere a sinistra
 - 2 per muovere a destra
 - 0 per saltare

Il programma per chi possiede uno Spectrum 16k deve essere caricato in due volte:



 prima i dati che definiscono i caratteri U.D.G., cioè dalla linea 2135 (che viene vista come subroutine), poi il programma vero e proprio.

Ciascuno in base alla sua esperienza saprà opportunamente apportare le modifiche necessarie per rendere i due listati un unico blocco.

```
1000 OVER 0: GO SUB 2135: LET hi=0
1005 GO SUB 2060
1010 GO SUB 1990
1015 GO SUB 1620
1020 PRINT AT x.u:" ":AT x+1.u:" "
1025 IF INKEYS="" THEN GO TO 1065
1030 IF INKEY#<>"2" THEN GO TO 1045
1035 LET m#="A": LET n#="B"
1040 IF 4<31 AND ATTR (x+1,4+1)<>86 THEN L
ET umu+1
1045 IF INKEY#<>"1" THEN GO TO 1060
1050 LET m#="C": LET n#="D"
1055 IF y>0 AND ATTR (x+1,y-1)<>86 THEN LE
T u=u-1
1060 IF INKEY$="0" THEN GO TO 1100
1065 IF w=31 THEN GO TO 1525
1070 PRINT AT x.u: INK 5:ms:AT x+1.u:ns
1075 GO SUB 1215
1000 GO SUB 1240+1e#30
1085 IF ATTR (x+2,4)()86 THEN GO TO 1170
1090 IF ATTR (x, y)<>69 OR ATTR (x+1, y)<>69
THEN GO TO 1560
1895 CO TO 1828
1100 IF m#="C" THEN LET m#="F": LET .id=-1:
GO TO 1115
1105 IF mm="A" THEN LET mm="E": LET id=1:
GO TO 1115
1110 LET id=0
1115 FOR a=-1 TO 1 STEP .5: PRINT AT x.u:"
н.
1120 PRINT AT x+1.u:" ": LET x=x+a
1125 IF u<31 AND u>0 THEN LET u=u+id
1130 PRINT AT x,y; INK 5;m$;AT x+1,y;n$
1135 GO SUB 1249+1e#39
1140 IF rh=0 AND u=INT (rp/8) OR u+1=INT (r
p/8) THEN GO TO 1175
```

```
1145 IF u=31 THEN GO TO 1525
1150 IF les2 OR les4 THEN GO TO 1160
1155 IF BTTR (x.u)<>69 OR BTTR (x+1.u)<>69
THEN GO TO 1560
1160 BEEP .01.a: NEXT a
1165 IF ATTR (x+2.4)=86 THEN GO TO 1070
1170 GO TO 1560
1175 LET rh=1: PRINT AT x.u:" ":AT x+1.u:"
1180 LET u=INT (rp/8): LET x=8
1185 LET ma="A": LET ma="B"
1190 PRINT AT x,u;" ": AT x+1,u;" ": LET y=r
p/8-1
1195 PRINT AT x.u: INK 5; "A"; AT x+1, u; "M"
1200 BEEP .005, y: GO SUB 1215: GO SUB 1300
1205 IF INKEYS="0" THEN GO TO 1100
1210 GO TO 1190
1215 IF mx<=9 THEN GO TO 1245
1220 LET mx=mx-(ro/5)
1225 PRINT AT mx,1; PAPER 6; INK 1:"N":AT m
x+1.1:"P"
1230 PRINT AT mx+2,1; INK 6; PAPER 2; "G"
1235 IF mx<=9 THEN PRINT INK 6: PAPER 2:A
T 10.1: "G": AT 11.1: "G"
1240 PETURN
1245 PRINT AT 8.1; INK 5; "N"; AT 9.1; "O": LE
T mx=mx-1
1250 IF MY SHO THEN PETLIPH
1255 FOR a=2 TO u-1: PRINT BT x+1.a: INK 6:
11411
1260 BEEP .01.a: BEEP .005.0: BEEP .001.-5
1265 PRINT AT x+1.a:" ": NEXT a: GO TO 1560
1270 PRINT AT 9.4x:" "
1275 PRINT AT 7,29-ax;" "
1280 LET aveav-1
1285 IF ax<1 THEN LET ax=29
1290 PRINT BT 9.ax: INK 6:"0":BT 7.29-ax:"0
1295 RETURN
1300 PLOT 128,167: DRAW INVERSE 1:rp-128,-
60
1305 LET rp=rp+rd
1310 IF rp>156 THEN LET rd=-8
```

```
1315 IF rp<100 THEN LET rd=8
1320 PLOT 128.167: DRAW rp-128.-60
1325 RETURN
1330 FOR b=6 TO 26 STEP 5
1335 PRINT AT ax,b; INK 4; "R"; AT ax-1,b; IN
K 7;" "
1340 NEXT b
1345 LET ax=ax+ad: IF ax=6 THEN LET ad=1
1350 IF ax=10 THEN LET ad=-1
1355 RETURN
1360 GO SUB 1300: PRINT AT 10.4x; INK 6: PA
PER 2."C"
1365 PRINT AT 10.31-ax: INK 6: PAPER 2:"G"
1370 PRINT AT 10.ax+1;" ":AT 10.30-ax;" "
1375 LET ax=ax+ad/2
1380 IF ax=4 OR ax=14 THEN LET ad=-ad
1385 RETURN
1390 PRINT AT 1.ax; INK 5;" N ";AT 2.ax;" O
1395 LET ax=ax+(ax(27 BND ax(u)-(ax)2 BND a
CUCX
1400 PRINT AT bu.bx;" ": LET bu=bu+1
1405 IF bu=9 THEN LET bu=4: LET bx=ax
1410 PRINT AT by, bx; INK 6; "Q"
1415 PRINT BT 9.cu: INK 6:"I ":BT 7.29-cu:"
н"
1420 LET cumcu-1
1425 IF cu=0 THEN PRINT BT 7.29:" ":BT 9.1
:" ": LET cu=29
1430 RETURN
1435 PRINT AT 1. av+1: INK 5:" "
1440 PRINT AT 2.ax+1: INK 5:" "
1445 FOR a=29 TO 2 STEP -1
1450 PRINT INK 7:8T 1.a: "C ":8T 2.a: "D "
1455 BEEP .01.a: PAUSE 2
1460 PRINT INK 7:8T 2.a:"F "
1465 REEP .01 .- a: PRUSE 5: NEXT a
1470 | FT gcmgc+(nox1000)
1475 PRINT BT 7.2: "O.k. | Hai salvato Esmera
lda !!"
1480 PRINT FLASH 1: INK 0: PAPER 4:AT 15.7
```

"Riprovaci ancora !" 1485 FOR a=1 TO 255: OUT 254.-a

143

```
1490 NEXT a: LET ro=ro+1
1495 IF be≈4 THEN LET sc=sc+ro*250: PRINT
AT 17.7: "Super BONUS : ":250*ro
1500 FOR am1 TO 60 STEP 2
1505 REEP .001.a: NEXT a
1510 IF ro>4 THEN LET ro=4
1515 LET le=1: LET be=0
1520 PAUSE 0: PAUSE 0: GO TO 1015
1525 PRINT AT x,4;" ";AT x+1,4;" "
1530 FOR a=7 TO 3 STEP -1
1535 PRINT AT a,31; INK 5; "A"; AT a+1,31; IN
K 5: "M"
1540 BEEP .02.30: BEEP .02.25
1545 PRINT RT a.31; " |":RT a+1.31; " |": NEXT
1550 IF le=5 THEN GO TO 1435
1555 LET sc=sc+100: LET le=le+1: LET be=be+
1: GO TO 1015
1560 GO SUB 2035: FOR a=255 TO 0 STEP -5
1565 PRINT AT x.u: INK RND*7:m6:AT x+1.u:n6
1570 OUT a,-a: NEXT a: LET be=0
1575 LET li=li-1: IF li=0 THEN GO TO 1585
1580 GO TO 1015
1585 PRINT AT 11,12; PAPER 2: "FINE GIOCO"
1590 FOR a=50 TO -50 STEP -5
1595 BEEP .01.a: BEEP .01.0
1600 REEP .005.-5: NEXT #
1605 PRINT AT 13,10; FLASH 1; "PREMI UN TAST
0"
1610 IF sc>hi THEN LET hi=sc
1615 PAUSE 0: PAUSE 0: GO TO 1005
1620 BORDER 0: PAPER 0: INK 7: BRIGHT 1: CLS
1625 PRINT AT 0.0; INK 6; PAPER 2:45
1630 PRINT AT 0,1; "0000000"; AT 0,24; "000000
0"
1635 PRINT AT 0.8-LEN STR# sc;sc;AT 0,31-LE
N STR# hi:hi
1640 PRINT #0:AT 0.0: INK 6: PAPER 2; #$;AT
1.0;a$
1645 FOR a=1 TO li
1650 PRINT #0; AT 0, a+7; INK 4: "A"
1655 NEXT a
1660 PRINT #0; AT 0,1; "VITE:"
```

```
1665 PRINT #0:8T 0.14: "ROUND: " : no.
1670 PRINT #0:AT 0.24: "SCHEMA: ": le
1675 FOR a=10 TO be
1680 PRINT AT 0.a*2+9: INK 5;"J":AT 1.a*2+9
: "K"
1685 NEXT a
1690 FOR a=10 TO 21
1695 PRINT AT a.0; INK 6; PAPER 2;a$
1700 NEXT a
1705 PRINT AT 1.31:".I": AT 2.31:"K"
1710 FOR #=3 TO 7
1715 PRINT AT 4.31: INK 5: " |"
1720 NEXT a
1725 LET rp=300: LET rd=0
1230 CO SUB 1220+1+*35
1735 IF le=1 THEN LET a=31: GO TO 1930
1740 LET rh=0: LET mx=19
1745 LET x=8: LET u=0: LET m$="8": LET m$="
THE P
1750 RETURN
1755 FOR 4=10 TO 12: FOR b=5 TO 25 STEP 5
1760 PRINT AT .. b: " ": INK 5: " "
1765 NEXT b: NEXT &
1770 FOR b=7 TO 27 STEP 5
1775 PRINT AT 10.b: INK 5:"L"
1780 NEXT b: LET *x=29
1785 LET AU-6: RETURN
1790 FOR 4=10 TO 19
1795 PRINT BT a.10:bs( TO 11); INK 5:"""
1800 NEXT &
1805 PRINT AT 20,10; INK 5; PAPER 2; FLASH
1: F#C TO 12)
1810 LET rp=128: LET rd=8
1815 PRINT BT 10.21: INK 5:"L"
1820 RETURN
1825 GO SUB 1755
1830 FOR a=6 TO 26 STEP 5
1835 PRINT ST 11.4: "N"
1840 PRINT AT 12,a; "0"
1845 NEXT a
1850 LET ax=10
1855 LET ad=-1: RETURN
1860 FOR #=10 TO 19
```

```
1865 PRINT AT a.5:b$( TO 21);
1870 PRINT INK 5: " " : NEXT a
1875 PRINT AT 20,5; INK 5; PAPER 2; FLASH 1
. ...
1888 PRINT INK 5:8T 10.26:"L"
1885 LET ax=5: LET ad=1: LET rd=8
1890 LET rp=128: RETURN
1895 GO SUB 1755
1900 PRINT AT 3,2; INK 6; PAPER 2:a$€ TO 28
1905 PRINT AT 2.1: "S": AT 3.1: "T"
1910 PRINT AT 4.0: INK 6: PAPER 2: "GGG": AT
4.29: "GG"
1915 LET cu=29: LET ax=16
1920 LET burst: LET byeav
1925 RETURN
1930 FOR b=-1 TO 1
1935 PRINT AT 19+b.a; INK 5; "C"; AT 20+b.a; "
D۳
1940 PAUSE 2
1945 PRINT AT 20+b, a; INK 5; "F"
1950 BEEP .05.b
1955 PRINT AT 19+b, a; INK 6; PAPER 2; "G"; AT
 20+b.a: "G"
1960 LET a=a-1: IF a THEN GO TO 1985
1965 FOR b=21 TO 10 STEP -1
1970 PRINT AT b.a: INK 6: PAPER 2: "G":
1975 PRINT AT b-1,a; INK 5; "B"; AT b-2,a; "A"
1980 REEP .05.b: NEXT b: GO TO 1740
1985 NEXT b: GO TO 1930
1990 LET sc=0: LET le=1: LET li=4
1995 LET a$="": LET b$="": LET f$=""
2000 FOR i=1 TO 32
2005 | FT #$=#$+"C"
2010 LET b$=b$+" ": NEXT i
2015 FOR im1 TO 22
2020 LET fs=fs+"U": NEXT i
2025 LET be=0: LET ro=1
2030 RETURN
2035 IF ATTR (x+2,y x>71 THEN RETURN
2040 PRINT BT x,u;" ";BT x+1.u;" "
2045 REEP .02.-u: LET x=x+1: LET u=u+1
2050 PRINT AT x.u:ms:AT x+1.u:ns
```

```
2055 GO TO 2035
2060 BORDER 2: PAPER 6: TNK 0
2065 CLS : PRINT AT 19,13; "Ciao !"
2070 PRINT AT 5.10: INVERSE 1: "#QUASIMODO#"
2075 PRINT AT 9,0; "I Comandi sono : "
2080 PRINT AT 11.4:"1 per muovere a sinistr
a 0
2085 PRINT AT 12,4; "2 per muovere a destra"
2090 PRINT AT 13,4; "0 per saltare"
2095 PRINT AT 21,1; FLASH 1; "Premi un tasto
per iniziare !!"
2100 PRINT AT 16,14; "SC"
2105 PRINT AT 17.14: "TF"
2110 PAUSE 10
2115 PRINT AT 17.15:"F"
2120 PHUSE 10
2125 IF INKEY#="" THEN GO TO 2100
2130 RETURN
2135 REM
2140 REM HEX-CODE Caricatore
2145 REM
2150 PRINT AT 12.12: "ATTENDI"
2155 FOR a=USR "a" TO USR "u"+7
2160 READ #8
2165 LET h=CODE a$(1)-48
2170 LET h=h-7*(a#(1)>"@")
2175 LET 1=CODE a#(2)-48
2180 LET 1=1-7*(a$(2)>"@")
2185 POKE a. 16*b+1: NEXT a
2190 RETURN
2195 REM
2200 REM DATE DE DEFINIZIONE
2205 REM
2210 REM CARATTERI CRAFICI
2215 REM
2220 DATA "38", "70", "7E", "F4", "E0", "02"
2225 DATA "44", "78", "FA", "FF", "7E". "38"
2230 DATA "38", "30", "30", "38", "10", "3E"
2235 DATA "7E", "2F", "37", "43", "22", "1E"
2240 DATA "5F", "FF", "7E", "1C", "0C", "0C"
2245 DATA "0C", "1C", "7C", "FC", "BA". "BF"
2250 DATA "38", "7C", "44", "C6", "3E", "3F"
2255 DATA "3D", "FD", "1C", "7E", "42", "C3"
```

```
2260 DATA "FE", "FE", "FE", "00", "EF", "EF"
2265 DATA "EF", "00", "00", "00", "04", "02"
2270 DATA "FF", "C2", "04", "00", "00", "00"
2275 DATA "21", "42", "FF", "42", "21", "00"
2280 DATA "00", "00", "18", "24", "24", "42"
2285 DATA "5A", "66", "81", "91", "66", "18"
2290 DATA "00","00","00","00","01","03"
2295 DATA "07", "0F", "1F", "3F", "7F", "FF"
2300 DATA "FA", "FF", "7E", "38", "38", "1D"
2305 DATA "0F", "07", "08", "7F", "3E", "7F"
2310 DATA "63", "36", "7F", "08", "3E", "7B"
2315 DATA "67", "7F", "36", "36", "76", "07"
2320 DATA "3E", "6F", "73", "7F", "36", "36"
2325 DATA "37", "70", "92", "54", "38", "FE"
2330 DATA "38", "54", "92", "00", "18", "18"
2335 DATA "3C", "5A", "18", "18", "3C", "18"
2340 DATA "18", "3C", "74", "62", "62", "E4"
2345 DATA "E8", "EE", "5F", "3E", "3C", "7E"
2350 DATA "7E", "7E", "FF", "24", "08", "89"
2355 DATA "5A", "55", "A5", "A9", "52", "FF"
```

WALL RUN

Ogni secondo che passa, il muro dal basso cresce verso l'alto e gli omini che sono sulla navetta trovano sempre più difficoltà a raggiungere la TERRA.



È questione di tempo e di abilità. Solo con le bombe si può distruggere il muro che avanza e nel momento giusto si possono sganciare gli omini.

Fortunatamente sia le bombe che gli omini si possono guidare nella loro discesa premendo i relativi tasti:

<Z> <X> sgancia e guida sinistra, destra la bomba <N> <M> sgancia e guida sinistra, destra gli omini.

```
1000 REM
1005 REM
            WALL RUN
1010 REM
1015 PAPER 7: BORDER 7: INK 1: CLS
1020 POKE 23658.0: GO SUB 1305
1025 LET hs=0
1030 CO SUB 1205
1035 PRINT AT 0.13: "HI: ":hs
1040 LET x=x+f
1045 IF x=0 OR x=29 THEN BEEP .04.10: LET
1050 PRINT AT 0,0; INK 1; "PUNTI: "; s; AT 0,24
; INK 1; "VITE: "; li; " "
1055 PRINT AT 1.x; INK 2; " B "
1060 LET is=INKEYS
1065 IF is="z" OR is="x" THEN IF t<>1 THEN
 LET t=1: LET k=x+1: LET 1=2
1070 IF is="m" OR is="n" AND x>3 AND x<27 T
HEN IF T()1 THEN LET THIS LET GREY+1: LET
i=2
1075 IF t<>1 THEN GO TO 1105
1080 PRINT AT 1,k;" ": LET 1=1+1
1005 IF i=="z" THEN LET k=k-(k>0)
1090 IF is="y" THEN LET k=k+(k(31)
1095 PRINT AT 1.k: "C": REEP .002.1
1100 IF SCREEN$ (1+1.k)<>" " THEN GO SUB 1
170
1105 IF z<>1 THEN GO TO 1135
1110 PRINT AT i,q;" ": LET i=i+1
1115 IF is="m" THEN LET g=g+(g(28)
1120 IF is="n" THEN LET g=q-(q>3)
1125 PRINT AT i.g: "D": BEEP .002.-5
```

```
1130 IF SCREEN# (i+1,q)<>" " THEN GO SUB 1
190
1135 IF 1=21 THEN PRINT AT 1.k:" ": LET t=
1140 IF i=21 THEN LET s=s+b*2: BEEP .1,20:
 PRINT AT 1.9:" ": LET 1=0: LET z=0
1145 LET amate
1150 PRINT BT b.a: INK RND#3: PBPER 7:"B"
1155 IF a<3 OR a>27 THEN LET c=-c: LET b=b
-1
1160 IF b=3 THEN GO TO 1260
1165 CO TO 1949
1170 PRINT AT 1,k;" ": PRINT AT 1+1,k-1;"
1175 LET t=0: IF 1<20 THEN PRINT AT 1+2,k-
1:" "
1180 IF i=1+1 OR i=1 BND dek BND >=1 THEN
GO SUB 1198
1185 LET k=t: LET l=k: RETURN
1190 PRINT AT i,q; FLASH 1;"*": LET li=li-1
BEEP .1,-30: BEEP .1,-25
1195 LET z=0: PRINT 8T i.g:" ":8T i+1.g-1:"
   ": IF li=0 THEN GO TO 1260
1200 LET 187: LET 087: RETURN
1205 DRTR 0.126.126.126.126.126.126.126.
1210 DATA 0.24.118.219.255.110.24.0
1215 DATA 231,126,60,60,60,60,60,60,24
1220 DRTR 28.28.8.62.8.8.20.34
1225 FOR a=USR "a" TO USR "d"+7: READ b: PO
KE a.b: NEXT a
1230 LET #=27: LET b=20
1235 LET c=-.6: LET t=0: LET l=1: LET z=0:
LET im1
1240 LET x=0: LET f=1
1245 LET s=0
1250 LET li=10
1255 RETURN
1260 IF li=0 THEN PRINT AT 0,30;"0"
1265 FOR o=-30 TO 30 STEP 2
1270 BEEP .01.o
1275 NEXT o
1200 PRINT INK 0; FLASH 1; AT 15,9; "GIOCHI
ANCORA 7:"
```

```
1285 IF s>hs THEN LET here
1290 INPUT as
1295 IF #$(1)="e" THEN CO SUB 1230 CLS .
PRUSE 100: GO TO 1035
1300 STOP
1305 CLS : PRINT AT 0,10; PAPER 0: INK 5: F
LASH 1: "WALL - RUN L"
1310 PRINT AT 3,0; "Devi cercare di far ragg
iungere"
1315 PRINT "ai tuoi uomini la Terra mentre
1320 PRINT "ali Alieni invisibili costruisc
o-no un muro micidiale che puoi distrugger
e solo con le bombe."
1325 PRINT "Fai in fretta prima che il temp
o"
1330 PRINT "finisca...!"
1335 PRINT : PRINT "Usa:"
1340 PRINT : PRINT "<Z> <X> per soanciare 1
e Bombe"
1345 PRINT : PRINT "(N) (M) per sganciare o
li Uomini"
1350 PRINT : PRINT FLASH 1; "BUONA FORTUNA"
1355 PRINT : PRINT "BATTI UN TASTO PER INIZ
IARE..."
1360 PAUSE 0: CLS : RETURN
```

GOLF

Questo programma simula il gioco del golf a nove buche ed é molto semplice da giocare. Il computer chiederà di volta in volta il numero della mazza che si intende usare. Lo scopo è quello di raggiungere la nona buca col minor numero di colpi. Si utilizza un metodo abbastanza insolito per definire i tre caratteri grafici utilizzati mediante l'istruzione BIIN.

Questo metodo è pratico solo nel caso si voglia definire un numero piuttosto piccolo di caratteri, ma ha il vantaggio di mettere in risalto, con buona approssimazione, la forma che i caratteri avranno.

```
BUCH B: 2
```

```
1000 CO SUB 1970
1005 REM CHAMPIONSHIP GOLF
1010 REM
1015 REM DEFINIZIONE CARATTERI
1020 REM
1025 REM giocatore
1030 REM
1035 POKE USR "a"+0.BIN 00011000
1040 POKE USR "a"+1.BIN 00111100
1045 POKE USR "#"+2.BIN 01011010
1050 POKE USR "a"+3, BIN 00111100
1055 POKE USR "a"+4, BIN 00011000
1060 POKE USR "#"+5. BIN 00100100
1065 POKE USR "a"+6, BIN 00100100
1070 POKE USR "a"+7.BIN 01000010
1075 PEM
1080 REM
1085 REM bandiera segna-buca
1090 REM
1095 POKE USR "b"+0, BIN 00010000
1100 POKE USR "b"+1, BIN 00011000
1105 POKE USR "b"+2. BIN 00011100
1110 POKE USR "b"+3, BIN 00011110
1115 POKE USR "b"+4. BIN 00010000
1120 POKE USR "b"+5.BIN 00010000
1125 POKE USR "b"+6, BIN 00010000
1130 POKE USR "b"+7, BIN 00010000
1135 REM
1140 REM bunkers in sabbia
```

```
1145 RFM
1150 POKE USR "c"+0, BIN 00101000
1155 POKE USR "c"+1.BIN 01111100
1160 POKE USR "c"+2.BIN 11111110
1165 POKE USR "c"+3.BIN 01111100
1170 POKE USR "c"+4.BIN 01111000
1175 POKE USR "c"+5.BIN 01111100
1180 POKE USR "c"+6. BIN 01111110
1185 POKE USR "c"+7. BIN 00111110
1190 REM
1195 REM INIZIALIZZAZIONI
1200 REM
1205 DIM t(9): LET f=1
1210 LET hx=0: LET cx=0
1215 LET bu=0: LET th=0
1220 LET cu=0: PAPER 4: INK 7
1225 POKE 23609.50
1230 REM
1235 REM CORPO PRINCIPALE
1240 REM
1245 LET n=9: REM num.buche
1250 BORDER 4
1255 FOR J=1 TO n
1260 CLS
1265 PRINT AT 0,1; INK 0; "BUCA #: "; J
1270 FOR e=1 TO 5
1275 LET bx=RND*5+10
1280 LET bu=RND*5+10
1285 PRINT AT bu.bx: PAPER 8: INK 6:"C"
1290 NEXT .
1295 LET x=INT (RND*5)+1
1300 LET U=INT (RND*5+12)
1305 LET tx=INT (RND*15+15)
1310 LET tu=INT (RND*10)+1
1315 LET HESGN ( ty-v )#SOR ( (ty-v )#( ty-v )+(
tu-u >*( tu-u > >
1320 PRINT AT tu.tx: INK 7: "B"
1325 PRINT AT W.X: PAPER B: INK B: "A"
1330 PRINT AT 20.1: INK 0: "DISTANZA ": INT
D*10:" mt."
1335 INPUT INK 0: "CHE MAZZA SCEGLI (1-8)
?:";m
```

1340 IF m<1 OR m>8 THEN GO TO 1335

```
1345 LET m=INT ((9-m)/f)+1
1350 GO SUB 1700
1355 GO SUB 1500
1360 LET £=1
1365 LET d=SGN (tx-thx)*SQR ((tx-thx)*(tx-
thy )+( tu-thu )*(+u-thu ) )
1370 IF dK-3 THEN PRINT AT 20,1; INK 0; "F
UORI CAMPO-RIPROVA LA BUCA!": PAUSE 100: G
0 TO 1260
1375 IF d<3 THEN PRINT AT 20.1; INK 0: "SE
I SUL GREEN! ": PAUSE 100: GO TO 1775
1380 PRINT AT U.V." "
1385 LET xethx
1390 LET u=thu
1395 GO TO 1329
1400 PRINT AT 2.3; INK 0; "HAI IMPIEGATO ";
t(i): " COLPI"
1405 PRINT AT 4,3; INK 0; "PER COMPLETARE L
A BUCA ": I
1410 PAUSE 100
1415 NEXT J
1420 REM
1425 REM RISULTATI
1430 REM
1435 BORDER 2: PAPER 1: INK 7
1440 CLS
1445 PRINT AT 2.4: INVERSE 1: "RISULTATI DE
LLA PARTITA": INVERSE 0
1450 PRINT
1455 FOR r=1 TO n
1460 PRINT TAB 8: "Buca ":r:
1465 IF t(r)=-1 THEN PRINT " palla persa"
GO TO 1475
1470 PRINT " ":t(r):" coloi"
1475 NEXT r
1480 INPUT "ALTRA PARTITA ?: ": p#
1485 IF p$="s" THEN RUN
1490 PAPER 7: BORDER 7: INK 0: STOP
1495 REM
1500 REM ROUTINE LANCIO
1505 REM
```

1510 PLOT INK 8; PAPER 8; INVERSE 1; hx+cx

.hu+th+cu

```
1515 LET vt=(m*(2+RND*.3))
1520 LET th=0
1525 LET hx=0
1530 PEM
1535 REM GESTIONE PALLINA
1540 REM
1545 LET q=(u-tu)/(tx-x)
1550 LET vv=vt*(SIN (45*PI/180))
1555 LET cx=(x+1)*8
1560 LET cu=21-y: LET cu=cu*8
1565 LET vh=vt*(COS (45*PI/180))
1570 LET thethey
1575 LET hu≈g*hx
1580 LET VV=VV-2.5
1585 LET hymbytub
1590 LET hu=g*h×
1595 IF hx+cx>255 THEN GO TO 1965
1600 IF hy+th+cy>175 THEN GD TO 1965
1605 IF th<=0 THEN GO TO 1630
1610 PLOT PAPER 8: OVER 1; INK 8; hx+cx, hy
+th+cu
1615 PAUSE 2
1620 PLOT PAPER 8: OVER 1: INK 8: hx+cx.hu
+th+cu
1625 GO TO 1570
1630 LET thx=INT ((hx+cx)/8)
1635 LET thu=INT ((175-hy-th-cy)/8)
1640 IF POINT (hx+cx,hy+th+cy)=1 THEN GO
TO 2045
1645 PLOT INK 8: PAPER 8:hx+cx.hu+th+cu
1650 RETURN
1655 REM
1660 REM PALLINA PERSA
1665 REM
1670 PRINT AT 2.1: INK 2: PAPER 7: INVERSE
1: "HAI PERSO LA PALLA"
1675 BEER 1.0
1680 LET t( i)=-1
1685 PAUSE 75
1690 GO TO 1415
1695 REM
1700 REM ROUTINE SWING
```

1705 REM

```
1710 LET t(i)=t(i)+1
 1715 LET sx=x*8+4
1720 LET su=21-u: LET su=su*8+4
 1725 FOR k=-5 TO -40 STEP -5
 1730 LET amk/30*PI
1735 LET xg=7#SIN a: LET us=7#COS a
1740 PLOT INK 8; PAPER 8: $x, sy: DRAW INK
 8; PAPER 8; OVER 1;xs.us
1745 IF k<>-30 THEN PAUSE 5
1750 IF k=-30 THEN BEEP .1.-2
1755 PLOT INK 8; PAPER 8; sx, sy: DRAW INK
 8: PAPER 8: OVER 1:xs.us
1760 NEXT k
1765 RETURN
1770 RFM
1775 REM SUL GREEN
1780 REM
1785 PAUSE 10: PAPER 4: CLS
1790 LET 9x=INT (RND*5)+1
1795 LET qu=15
1800 LET hx=INT (RND*15)+10
1885 LET bum15
1810 LET d=hx-9x
1815 IF ACR THEN LET AMBRG (A)
1820 PRINT BT by bx: INK 0:"0"
1825 PRINT AT QU. QX: INK A: "A"
1830 PRINT AT 18,1; INK 0: "GREEN - BUCA A
":d:" mt."
1835 INPUT "CHE MAZZA SCEGLI (1-8) 7:":m
1840 IF m<1 OR m>8 THEN GO TO 1835
1845 LET t( i)=t( i)+1
1850 LET h1=9-m+INT (RND#2)
1955 LET d=d-h1
1868 FOR weex+1 TO ex+hi
1865 PRINT AT hw.w: INK 0:"."
1870 PAUSE 10
1875 PRINT AT hu.w:" "
1880 NEXT W
1885 PRINT AT qu. ax: " "
1890 LET gx=gx+h1
1895 IF 9x=hx THEN GO TO 1925
1900 IF don THEN CLS : LET exeby+d: CO TO
 1810
```

```
1985 GO TO 1828
1910 REM
1915 REM PALLA IN BUCA
1928 REM
1925 CLS : GO TO 1400
1930 REM
1935 REM PALLA NEL BUNKER
1940 PEM
1945 PRINT AT 20.1: INK 0: "SEI FINITO DRIT
TO NEL BUNKER!"
1950 PAUSE 100
1955 LET f=2
1968 GO TO 1488
1965 LET hy=0: LET ty=hy: LET cy=hy: LET h
x=hu: LET cx=hu: GO TO 1660
1970 REM -----
1975 REM TITOLO DI TESTA
1980 REM -----
1985 BORDER 1: PAPER 1: INK 7: CLS
1990 PRINT AT 2,7; FLASH 1; "CHAMPIONSHIP G
OLF"
1995 PRINT : PRINT "BENVENUTO AL MIGLIOR G
OLE 8 9"
2000 PRINT "BUCHE DEL MONDO!"
2005 PRINT "DEVI USARE TUTTO IL TUO ETUTO"
2010 PRINT "PER DOSARE LA EORZA DET COLPT
E II
2015 PRINT "ANDARE IN BUCA COL MINOR NUMER
0"
2020 PRINT "POSSIBILE DI TENTATIVI."
2025 PRINT : PRINT "SCEGLI LE MAZZE DELLA
TUB SACCA"
2030 PRINT "CON CRANDE CURAL"
2035 PRINT : PRINT : PRINT "PREMI UN TASTO
PER INIZIARE "
```

RENNE

2040 PAUSE 0: RETURN

È un programma ideato nel periodo natalizio ma giocabile anche a Pasqua tanto è divertente.

Babbo Natale vola con la sua sitita sopra i tetti di alcune case. Deve raccogliere i regali che piovono dal ciele e calarti nei camini delle case ma non deve farsi vedere dai bambini che in queste dormono altrimenti il gioco finisce. il tutto diventa più difficile man mano che si superano i primi livelli di gioco.

REGALI: 16 RECORD: 53



..

```
1000 PAPER 1: INK 7: BORDER 1: CLS
1005 POKE 23658.8: GD SUB 1230
1010 LET hs=0
1015 GO SUB 1400
1020 LET sk=.98: LET s=0
1025 LET as="A": LET bs="B"
1030 LET c#="C": LET x=27
1035 DIM de(28)
1040 LET gm1: LET bmINT (RND#28)+2
1045 PRINT AT 0.22: "RECORD: ": hs
1050 LET p=0
1055 PRINT AT 0,0; "REGALI: "; s
1060 IF INKEYS="X" THEN LET x=x+(2 AND
v<27)
1065 LET A$="D": LET b$="E": LET c$="F"
1070 IF INKEY#="Z" THEN LET x=x-(2 AND
1075 LET as="A": LET bs="B": LET cs="C"
1080 PRINT AT 10.x-2:"
                           ":AT 10.x:
INK 2:a$: INK 0:b$: INK 2:c$:
1085 IF NOT P THEN LET 9=9+1: PRINT AT
9-1,h;" ";AT 9,h; INK 6;"G"
```

- 1090 IF 9=10 THEN IF b=x+2 OR b=x+1 OR h=x THEN LET p=1
- 1095 IF q=12 THEN IF SCREEN# (g+1,h)=": " THEN GO TO 1120
- 1100 IF 9=12 THEN PRINT AT 12.h:" ": LE T g=1: LET h=INT (RND#28)+2 1105 TE o THEN TE INKEY##"M" THEN LET
- q=10: LET h=x-1+(a\$="D")+(3 RND c\$="C"): LET p=0
- 1110 IF RND>sk THEN LET g=INT (RND*7)+1 LET e=INT (RND*4): PRINT PAPER 3:AT 1 6.g*4-e+1:" ": LET d\$(g*4-e)="p": IF d\$(084-3 TO 084 9 "0000" THEN GO TO 1155
 - 1115 GO TO 1868 1120 PRINT AT 12.h:" "
- 1125 IF SCREEN# (18,h)="_" THEN GO TO 1 040
- 1130 LET s=s+1: PRINT AT 0.0; "REGALI:"; s 1135 PRINT AT 18.h: INK 0: PAPER 6:" ":
- AT 19.h:" " 1140 FOR f=1 TO 3: BEEP .001.30: NEXT f 1145 FOR f=4 TO 28 STEP 4: IF SCREEN\$ (1 8,f)="_" THEN NEXT f: LET sk=sk-.02: CL
- S : GO SUB 1400: GO TO 1025 1150 GO TO 1040
- 1155 IF SCREEN# (18, 9*4 >> "_ " THEN GO T 0.1188
- 1160 GO TO 1060
- 1165 RESTORE 1170: LET z=.3: LET c=.6: F OR fml TO 26: READ a.b. REEP a.b. NEXT f 1170 DATA z,6,z,6,c,6,z,6,z,6,c,6,z,6,z, 9.7.2.7.4.1.6.7.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7. 6.z.6.z.6.z.9.z.9.z.7.z.4.c.2.c.2
- 1175 RETURN 1180 FOR f=10 TO 1 STEP -.5: PRINT AT f.
- x: INK 2:45: INK 0:55: INK 2:c5:8T f+1.x ": BEEP .005,2*f: NEXT f
- 1185 IF s>hs THEN LET hs=s 1190 PRINT AT 1.v:" "
- 1195 PRINT AT q.h;" "
- 1200 PRINT FLASH 1:AT 18.9*4-1: INK 0: PAPER 6;"__";AT 19,9#4-1;"K_"
- 1205 PRINT AT 8,8; FLASH 1; "TI HANNO VIS

```
TO !"
1210 GO SUB 1165
1215 PRINT AT 11,2; FLASH 1; "PREMI UN TA
STO PER GIOCARE.."
1220 PAUSE 0: PAUSE 0
1225 CLS : GO TO 1015
1230 CLS : PRINT AT 0,9; FLASH 1; "RENNE
& REGALI"
1235 PRINT : PRINT "E'Natale e Tulche se
i il Grande"
1240 PRINT "BABBO NATALE, devi consegnare
 a 1 H
1245 PRINT "piu'presto tutti i REGALI ch
. 11
1250 PRINT "piovono dal tuo deposito su
nel"
1255 PRINT "cielo.Ma ATTENTO! devi fare
1260 PRINT "modo che i bambini non ti ve
dancel
1265 PRINT "altrimenti non potrai piu' f
ane"
1270 PRINT "i tuoi magnifici Regali."
1275 PRINT "La NEVE sui tetti si sciogli
1280 PRINT "perche'i bambini che hanno r
1285 PRINT "vuto i Regali accendono la l
11000
1290 PRINT "Se ti scoprono guando la Nev
e = i ||
1295 PRINT "e'sciolta hai perso."
1300 PRINT "-----
----"
1305 PRINT "<Z> per andare a SINISTRA"
1310 PRINT "(X) per andare a DESTRO"
1315 PRINT "(M) per calare i regali nei
1320 PRINT " camini delle Casette"
1325 PRINT "-----
```

1330 PRINT FLASH 1: "BATTI UN TASTO PER

160

GIOCARE...."

```
1335 RESTORE 1340: FOR u=USR "a" TO USR
"k"+7: READ x: POKE u.x: NEXT u
1340 DATA 0.0.1.0.0.0.0.0.0
1345 DATA 192.64.160.224.127.126.99.82
1350 DATA 8,28,8,124,156,72,63,128
1355 DATA 16.56.16.62.56.18.252.1
1360 DATE 3.2.5.7.254.126.198.74
1365 DATA 0.0.128.0.0.0.0.0.0
1370 DATA 0,0,0,54,54,0,54,54
1375 DATA 0.1.3.7.15.31.63.127
1380 DATA 0.128.192.224.240.248.252.254
1385 DATA 255,220,73,65,64,0,0,0
1390 DATA 24.60.86.60.24.126.255.255
1395 PAUSE Ø: CLS : RETURN
1400 FOR x=2 TO 26 STEP 4
1405 PRINT THE 3:8T 13 V+1: ": " PAPER 3
: INK 5; AT 14.x+1; "H": PAPER 1; "I"; AT 15
V: "HEMIT": INK 7: PRPER 3:8T 16.V: ".LLLI"
:AT 17.x: PAPER 1; INK 3;" AT 18,x;
21,x;"
1410 NEXT ×
1415 OVER 1: INK 3: FOR x=48 TO 208 STEP
32
1420 PLOT x.0: DRAW 0.39: NEXT x: INK 7:
OVER 0:
1425 FOR x=24 TO 216 STEP 32: PLOT x,23:
DRAW 15.0: NEXT X
```

THE WALL

1430 RETURN

Questo programma è simile a quello che un po' di tempo fa era uno del videogame più presenti nei bar e nelle sale gioco.

Lo scopo del gioco è di abbattere un muro di mattoncini posti nella parte alta dello schermo e nel frattempo proteggere la fila di mattoncini posti in Ogni mattoncino abbattuto vale 10 punti mentre quelli in basso non modificano il punteggio. Ogni 1000 vengono aggiunti 100 punti. Il gioco finisce quando i mattoncini in basso sono esauriti, mentre quando i mattoncini inalto sono stati tutti abbattuti, il gioco riprende con la ricostruzione del muro lasciando la filia in basso inalterata.

In qualsiasi momento si può interrompere il gioco premendo i tasti SHIFT-BREAK.

Dando il comando RUN si dovrà attendere una lunga pausa necessaria per memorizzare il linguaggio macchina, verrà quindi chiesto il grado di difficoltà (da 1 a 4).

I comandi per muovere la racchetta sono:

1---- a sinistra lentamente

5--- a destra lentamente

1—2— a sinistra velocemente 4—5— a destra velocemente

in questi ultimi due casi i tasti vanno premuti contemporaneamente, mentre premendo solo il 2 o solo il 4, la pallina aumenterà la sua velocità.

Il programma si divide in due parti:

- una parte molto consistente costituita dal L/M:
- una parte in Basic che gestisce la memorizzazione del L/M, dei punteggi, le varie richieste e la costruzione del campo di gioco.

Per quanto riguarda la prima consiglio solo una cosa: molta pazienza nel digitare tutti i codici.

Per la seconda avverto che è possibile qualche modifica. Ad esempio la disposizione del muro e quindi il numero di mattoncini.

La posizione del muro e le coordinate iniziali della pallina (POKE 32255,Y, POKE 32256,Y) sono strettamente legate. Queste coordinate devono essere in genere, una combinazione di numeri

Queste coordinate devono essere in genere, una combinazione di numeri pari o dispari. Suggerisco al lettore di fare diverse prove in funzione del muro che si vuole costruire.

Ultima cosa: il numero di mattoni N deve essere memorizzato con POKE 31934 N.

PULL COSSO CERCO I HET COOSO

```
1000 REM
1005 DATA 31600.31688
1010 REM
1015 DATA "CD", "DD", "7E", "3E", "20", "B9"
1020 DATA "C8", "3E", "91", "B9", "20", "4D"
1025 DATA "3A", "FA", "7D", "FE", "00", "20"
1030 DATA "09", "32", "FC", "7D", "3C", "32"
1035 DATA "FA", "7D", "18", "0E", "32", "FC"
1040 DATA "7D", "3D", "32", "FA", "7D", "18"
1045 DATA "05", "52", "69", "67", "6F", "52"
1050 DATA "3E", "20", "D7", "3E", "20", "D7"
1055 DATA "3E", "08", "D7", "3E", "08", "D7"
1060 DATA "3A", "FF", "7D", "FE", "14", "20"
1065 DATA "11", "3A", "DB", "7E", "3C", "32"
1070 DATA "DB", "7E", "21", "00", "01", "11"
1075 DATA "1E", "00", "CD", "B5", "03", "C9"
1080 DATA "CD", "27", "7D", "3A", "DC", "7E"
1885 DATA "3C", "32", "DC", "ZE", "C9"
1090 REM
1095 DATA 31689.31795
1100 REM
1105 DATA "CD", "B7", "7E", "FE", "00", "28"
1110 DATA "12", "3A", "FF", "7D", "3C", "32"
1115 DATA "FF", "7D", "3E", "00", "32", "FA"
1120 DATA "7D", "3C", "32", "FC", "7D", "18"
1125 DATA "10", "3A", "FF", "7D", "3D", "32"
1130 DATA "FF", "7D", "3E", "00", "32", "FC"
1135 DATA "7D", "3C", "32", "FA", "7D", "3A"
1140 DATA "FB", "7D", "FE", "01", "20", "09"
1145 DATA "3R", "00", "7E", "3C", "32", "00"
1150 DATA "7E", "18", "07", "38", "00", "7E"
```

```
1155 DATA "3D", "32", "00", "7E", "3E", "93"
1160 DATA "B9", "20", "09", "3E", "01", "32"
1165 DATA "FB", "7D", "3D", "32", "FD", "7D"
1170 DATA "3E", "94", "B9", "20", "09", "3E"
1175 DATA "01", "32", "FD", "7D", "3D", "32"
1180 DATA "FB", "7D", "3E", "02", "CD", "01"
1185 DATA "16", "01", "03", "00", "11", "FE"
1190 DATA "7D", "CD", "3C", "20", "C9"
1195 REM
1200 DATE
              31796.31898
1205 REM
1210 DATA "00", "00", "00", "00", "16", "08"
1215 DATA "0B", "20", "93", "8F", "8F", "8F"
           "94", "52", "01", "FE", "F7", "ED"
1220 DATA
1225 DATA "78", "FE", "FF", "20", "05", "06"
1230 DATA
           "00","10", "FE", "C9", "FE", "FE"
1235 DATA "28", "10", "FE", "FC", "20", "19"
1240 DATA "CD", "8D", "7D", "3A", "3A", "7C"
1245 DATA "A7", "C8", "3D", "32", "3A", "7C"
1250 DATA "CD", "8D", "7D", "3A", "3A", "7C"
1255 DATA "A7", "C8", "3D", "32", "3A", "7C"
1260 DATA "C9", "FE", "EF", "28", "10", "FE"
1265 DATA "E7", "C0", "CD", "98", "7D", "3A"
1270 DATA "3A", "7C", "FE", "1A", "C8", "3C"
1275 DATA "32", "3A", "7C", "CD", "98", "7D"
1280 DATA "3A", "3A", "7C", "FE", "1A", "C8"
1285 DATA "3C", "32", "38", "7C", "C9"
1290 REM
1295 DATA 31986.31998
1300 REM
1305 DATA "CD", "01", "7E", "06", "01", "76"
1310 DATA "10", "FD", "CD", "54", "1F", "D2"
1315 DATA "E5", "7C", "CD", "42", "7C", "3A"
1320 DATA "DB", "ZE", "FE", "10", "28", "28"
1325 DATA "3A", "DC", "7E", "FE", "5A", "20"
1330 DATA "E1", "AF", "32", "FC", "7D", "32"
1335 DATA "FD", "7D", "3C", "32", "FA", "7D"
1340 DATA "32", "FB", "7D", "3E", "0A", "21"
1345 DATA "00", "06", "11", "05", "00", "E5"
1350 DATA "CD", "B5", "03", "E1", "11", "08"
1355 DATA "00", "A7", "ED", "52", "20", "F0"
1360 DATA "C9", "06", "4B", "C5", "21", "00"
1365 DATA "01", "11", "01", "00", "E5", "CD"
```

```
1370 DATA "B5", "03", "E1", "11", "10", "00"
1375 DATA "A7", "ED", "52", "20", "F0", "C1"
1380 DATE "10", "E9", "C9"
1385 REM
1390 DATA
             32000,32085
1395 REM
1400 DATA "16", "15", "00", "14", "01", "50"
1405 DATA "55", "4E", "54", "49", "3A", "30"
1410 DATA "30", "30", "30", "30", "93", "94"
1415 DATA "47", "52", "41", "44", "4F", "3A"
1420 DATA "31", "20", "4D", "41", "58", "3A"
1425 DATA "30", "30", "30", "30", "30", "30", "30", "93"
1430 DATA "94", "14", "00", "CD", "AA", "7E"
1435 DATA "3C", "FE", "3A", "20", "07", "3E"
1440 DATA "30", "32", "0E", "7D", "18", "04"
1445 DATA "32", "0E", "7D", "C9", "3A", "0D"
1450 DATA "7D", "3C", "FE", "3A", "20", "07"
1455 DATA "3E", "30", "32", "0D", "7D", "18"
1460 DATA "04", "32", "0D", "7D", "C9", "21"
1465 DATA "0F", "00", "11", "28", "00", "E5"
1470 DATA "CD", "B5"
1475 REM
1480 DATA
             32086,32180
1485 REM
1490 DATA "03", "E1", "11", "10", "00", "67"
1495 DATA "ED", "58", "7D", "FE", "FE", "20"
1500 DATA "ED", "3E", "31", "32", "0D", "7D"
1505 DATA "3A", "0C", "7D", "3C", "FE", "3A"
1510 DATA "20", "07", "3E", "30", "32", "0C"
1515 DATA "7D", "18", "94", "32", "9C", "7D"
1520 DATA "C9", "3A", "0B", "7D", "3C", "FE"
1525 DATA "3A", "20", "06", "3E", "30", "32"
1530 DATA "0B", "7D", "C9", "32", "0B", "7D"
1535 DATA "C9", "28", "39", "7C", "22", "82"
1540 DATA "7D", "11", "R1", "7D", "18", "03"
1545 DATA "11", "38", "7C", "01", "09", "00"
1550 DATA "C3", "3C", "20", "16", "12", "00"
1555 DATA "93", "8F", "8F", "8F", "94", "20"
1560 DATA "3E", "02", "CD", "01", "16", "CD"
1565 DATA "98", "7D", "C3", "C1", "7C"
1570 REM
1575 DATA 32250.32350
1588 REM
```

```
1585 DATA "01", "00", "00", "01", "16", "13"
1590 DATA "RE", "3E", "R2", "CD", "R1", "16"
1595 DATA "01","27","00","11","00","7D"
1600 DATA "CD","3C","20","01","03","00"
1605 DATA "11", "FE", "7D", "CD", "3C", "20"
1610 DATA "3E", "20", "D7", "2A", "FF", "7D"
1615 DATA "ED", "48", "FA", "7D", "ED", "42"
1620 DATA "ED", "48", "FC", "7D", "ED", "4A"
1625 DATA "22", "FF", "7D", "00", "00", "00"
1630 DATA "00", "00", "00", "00", "00", "00", "00"
1635 DATA "01", "03", "00", "11", "FE", "7D"
1640 DATA "CD", "3C", "20", "CD", "70", "7B"
1645 DATA "3E", "90", "D7", "3A", "00", "7E"
1650 DATA "FE", "00", "20", "12", "3E", "00"
1655 DATA "32", "FB", "7D", "3C", "32", "FD"
1660 DATA "7D", "21", "0F", "02", "11", "0A"
1665 DATA "00", "CD", "B5", "03", "3A"
1670 REM
1675 DATA 32351.32451
1688 REM
1685 DATA "00", "7E", "FE", "1F", "20", "12"
1690 DATA "21", "00", "02", "11", "08", "00"
1695 DATA "CD", "B5", "03", "3E", "00", "32"
1700 DATA "FD", "7D", "3C", "32", "FB", "7D"
1705 DATA "3A", "FF", "7D", "FE", "00", "20"
1710 DATA "12", "21", "00", "02", "11", "0A"
1715 DATA "99", "CD", "B5", "93", "3F", "99"
1720 DATA "32", "FA", "7D", "3C", "32", "FC"
1725 DATA "7D", "3A", "FF", "7D", "FE", "14"
1730 DATA "20", "12", "21", "00", "02", "11"
1735 DATA "0A", "00", "CD", "B5", "03", "3E"
1740 DATA "00", "32", "FC", "7D", "3C", "32"
1745 DATA "FA", "7D", "C9", "21", "00", "03"
1750 DATA "11", "10", "00", "CD", "85", "03"
1755 DATA "3A", "0E", "7D", "C9", "21", "00"
1760 DATA "05","11","05","00","CD","B5"
1765 DATA "03", "3A", "FA", "7D", "C9"
1770 REM
1775 DATA 32475,32599
1760 REM
1785 DATA "10", "2B", "2A", "36", "5C", "24"
1790 DATA "11", "80", "20", "CD", "1B", "7F"
1795 DATA "14", "1E", "90", "21", "3A", "7F"
```

```
1800 DATA "D5", "ED", "5B", "84", "5C", "0E"
1905 DATA "02", "06", "04", "18", "BE", "20"
1810 DATA "0C","14","10","F9","23","0D"
1815 DATA "20", "F3", "D1", "06", "00", "4A"
1820 DATA "C9", "06", "00", "09", "D1", "14"
1825 DATA "7B", "BA", "20", "DE", "2A", "7B"
1830 DATA "5C", "1E", "A5", "CD", "1B", "7F"
1835 DATA "01", "00", "00", "C9", "01". "08"
1849 DATA "99", "D5", "ED", "58", "84", "5C"
1845 DATA "1A", "14", "BE", "20", "0A". "23"
1850 DATA "0D", "20", "F7", "D1", "06", "00"
1855 DATA "4A", "D1", "C9", "09", "D1", "14"
1860 DATA "7B", "BA", "20", "E2", "C9", "0F"
1865 DATA "00", "F0", "00", "FF", "00", "A0"
1870 DATA "0F", "0F", "0F", "F0", "0F", "FF"
1875 DATA "0F", "00", "F0", "0F", "F0", "F0"
1880 DATA "FO", "FF", "FO", "00", "FF", "0F"
1885 DATA "FF", "FO", "FF", "FF", "FF"
1890 REM ...
1895 DATA USR "a", USR "e"+7
1900 REM
1905 DATA "00", "18", "3C", "7E", "7E", "3C"
1910 DATA "18", "00", "FF", "80", "80", "80"
1915 DATA "80", "80", "80", "FF", "FF", "01"
1920 DATA "01", "01", "01", "01", "01", "01", "FF"
1925 DATA "00", "01", "03", "07", "07", "03"
1930 DATA "01", "00", "00", "80", "C0", "E0"
1935 DATA "EQ", "CQ", "80", "00"
```

```
9000 REM
9005 REM FINE DATA MALL
9010 REM
9015 CLERR 91599: REM RAMTOP LOW
9020 PRINT AT 12.7; FLRSH 1; "Attendi un
attimo!"
9020 FRINT AT 14.1; ENPER 1; F
9030 REND 1: REND R
```

9050 LET h=h-7*(a\$(1)>"@")

```
9855 LET 1=CODE 4$(2)-48
 9060 LET 1=1-7*(a$(2)>"@")
 9065 PRINT AT 14,8; FLASH 1;p; AT 14,15;
 INVERSE 1:a4
 9070 POKE p. 16#h+1: REEP .01.20
 9075 NEXT P: BEEP .01.10: NEXT V
 9080 REM
 9085 REM THE WALL
 9090 REM
 9095 CLEAR : GO TO 9250
 9100 LET ##=CHR# 145+CHR# 146
 9105 PAPER 1: INK 9: CLS
 9110 FOR a=0 TO 31 STEP 4
 9115 PRINT PAPER 2; FLASH 1:AT 20.4:49
 9120 PRINT PAPER 6: FLASH 1:AT 20.4+2:a
 ٠
 9125 NEXT a
 9130 FOR 9=0 TO 2
 9135 FOR #EG TO 31-9 STEP 2
 9140 PRINT PAPER 9+1:8T 9.4:45
 9145 PRINT PAPER 9+1:AT 8-9.4:4$
 9150 NEXT a: NEXT a
 9155 RANDOMIZE USR 32170
 9160 RANDOMIZE USR 31906
 9165 POKE 32255.19: POKE 32256.15
 9170 IF PEEK 32476=90 THEN POKE 32476.0
 : GO TO 9130
 9175 BORDER 1: FLASH 1
 9180 PRINT AT 9.8: "FINE ":
 9185 PRINT CHPS 145+CHPS 146
 9190 PRINT " GIOCO "+CHR# 144
 9195 LET age"": LET benas
9200 FOR ##32011 TO 32015
 9205 LET asmas+CHRs PEEK a
 9210 LET be=be+CHRs PEEK (a+19)
 9215 POKE a.48: NEXT a
 9220 IET amVOI at: IET have he
 9225 IF a<=b THEN GO TO 9250
 9230 FOR a=1 TO 5
 9235 POKE (32029+a), CODE a$(a)
 9240 NEXT 4
 9245 PRINT AT 11.3: "Hai il punteggio più
 'alto"
```

```
9250 FLASH 0: INPUT "Difficolta" (1-4) "
: LINE AS
9255 IF as="" THEN GO TO 9250
9260 LET a=VAL as
9265 IF ab4 OR act THEN GO TO 9250
9270 POKE 31910.5-a: POKE 32024, a+48
9275 POKE 31801.20-a*2.5
9280 CLEAR : PRINT AT 8.8; "Premi un tast
0"
9295 PAUSE A: BORDER 4
9290 POKE 32475,0: POKE 32476,0
9295 POKE 32255, 19: POKE 32256, 15
9300 RUN 9100
```

PING

Questo gioco può essere la base per farne uno più complesso. Infatti assomiglia al più complicato THE WALL presentato in questo libro. È molto semplice sia come programmazione che come gioco. Può essere ulteriormente migliorato.

Lo scopo è quello di respingere la pallina con la racchetta che di volta in volta sale verso l'alto di una linea.

```
Ltasti da usare sono 1 e 0 per muovere a sinistra e a destra.
  1000 BORDER 1: PAPER 7: INK 0
  1005 LET h=0: LET ht=0: LET d=19: LET bb=0
  1010 GO SUB 1220: GO SUB 1185
  1015 LET bb=bb+1
  1020 IF bb>10 THEN GO TO 1300
  1025 LET a=1: LET b=a
  1030 LET v=1: LET w=v
  1935 LET x=19: LET u=d
  1040 PRINT AT 21.5: "PALLA: ": bb:
  1045 PRINT AT U.X: PAPER 8: INK 0:" | "
  1050 PRINT AT 21.19; "PUNTI: "; ht
  1055 GO SUB 1110: GO SUB 1090
  1868 IF uC>b+u THEN LET u=d: G0 T0 1845
  1065 BEEP 1.0
```

```
1070 PRINT AT y.x; PAPER 8;" ": REM 5 s
pazi
1075 PRINT AT b.a: PAPER 8:" "
1080 LET d=d+(d(19)
1085 LET h=0: GO TO 1015
1090 LET assTNKEYS
1095 IF am="1" THEN LET x=x-(x>0)
1100 IF as="0" THEN LET x=x+(x(27)
1105 RETURN
1110 PRINT AT b.a; PAPER 8: INK 8:" "
1115 LET apaty: LET hebtu
1120 IF a=30 OR a=1 THEN LET v=-v: BEEP .0
1.40
1125 IF b=1 THEN LET u=-u: BEEP .01.-15
1130 IE umbeu THEN CO TO 1145
1135 PRINT AT b.a: PAPER 8: "A"
1140 RETURN
1145 LET r=a-x
1150 IF r<1 OR r>3 THEN GO TO 1135
1155 LET ME-M: BEEP -01.5
1160 LET h=h+1: LET ht=ht+1
1165 IF hC>2 THEN GO TO 1135
1170 LET h=0: LET d=d-1
1175 PRINT AT W.X; PAPER 8;" ": REM 5 s
pazi
1180 GO TO 1110
1185 FOR 1=0 TO 31
1190 PRINT AT 0,1; PAPER 0;" "
1195 NEXT 1
1200 PRINT AT 0.4: INK 7: PAPER 0:"1 = Sini
stra 0 = Destra"
1205 FOR i=0 TO 20
1210 PRINT AT 1.0: PAPER 0: " ": AT 1.31: " "
1215 NEXT 1: RETURN
1220 PRINT BT 7.0:
1225 LET c=2: GO SUB 1240
1230 LET c=6: GO SUB 1240
1235 GO TO 1255
1240 FOR i=1 TO 7*32
1245 PRINT PAPER c: " ";
1150 IF r<1 OR r>3 THEN GO TO 1135
1155 LET w=-w: BEEP .01.5
1160 LET h=h+1: LET ht=ht+1
```

```
1165 IF h<>2 THEN GO TO 1135
1170 LET h=0: LET d=d-1
1175 PRINT AT W.X; PAPER 8;" ": REM 5 s
mari
1188 CO TO 1118
1185 FOR i=0 TO 31
1190 PRINT AT 0.1: PAPER 0:" "
1195 NEXT 1
1200 PRINT AT 0.4: INK 7: PAPER 0:"1 = Sini
stra 0 = Destra"
1205 FOR i=0 TO 20
1210 PRINT AT 1.0: PAPER 0:" ":AT 1.31:" "
1215 NEXT 1: RETURN
1220 PRINT AT 7.0:
1225 LET C#2: GO SUB 1240
1230 LET c=6: GO SUB 1240
1235 GO TO 1255
1240 FOR i≈1 TO 7*32
1245 PRINT PAPER c: " ":
1250 NEXT i: RETURN
1255 POKE USR "a"+0, BIN 00111100
1260 POKE USR "4"+1, BIN 01111110
1265 POKE USR "a"+2.BIN 11111111
1270 POKE USR "a"+3, BIN 11111111
1275 POKE USR "a"+4.BIN 11111111
1280 POKE USR "a"+5. BIN 11111111
1285 POKE USR "a"+6.BIN 01111110
1290 POKE USR "a"+7. BIN 00111100
1295 RETURN
1300 INK 0: PAPER 7: CLS
1305 PRINT AT 10.10: "Punteggio: ": bt.
1310 INPUT "Giochi ancora ?:":a6
```

GENERATORE MORSE

1315 IF a \$ (1)="s" THEN RUN 1320 BORDER 7: CLS : PRINT "Ciao"

Il programma seguente è in grado di tradurre un messaggio scritto dall'utente generando una serie di BEEP secondo la codifica MORSE. Le opzioni che offre il programma sono le sequenti:

- possibilità di variare la velocità delle parole tradotte al minuto,
 possibilità di generare parole casuali a scopo dimostrativo.
- And the second s
- 3) si può ripetere un messaggio un numero di volte infinito,
 - e ovviamente si può sentire all'istante la codifica del carattere battuto sulla tastiera.

Un avviso:

non si usano caratteri grafici per cui, ad esempio alla linea 1160, bisogna introdurre le lettere tra apici come caratteri A.S.C.I.I. normali.

```
1000 BORDER 1: PAPER 1: LET a=2: LET b=6
: CLS
1005 FOR i=21 TO 0 STEP -1
1010 PRINT AT 1,8; INK a; PAPER b; FLASH
1; "GENERATORE-MORSE"
1015 LET c=a: LET a=b: LET b=c: NEXT i
1020 PRINT #0:8T 1.9: "PREMI UN TASTO": P
AUSE 0
1025 BORDER 5: PAPER 5: INK 0: CLS
1030 POKE 23658.8: RESTORE
1035 DIM AS(47.6)
1040 FOR I=1 TO 47
1045 READ AΦ(I): NEXT I
1050 DATA "131313", "", "111111", "", "33333
","13333","11333","11133","11113","11111
", "31111", "33111", "33311", "33331", "33311
1","313131","","","","113311",""
1055 DATA "13", "3111", "3131", "311", "1", "
1131", "331", "1111", "11", "1333", "313", "13
11", "33", "31", "333", "1331", "3313", "131",
"111", "3", "113", "1113", "133", "3113", "313
3", "3311"
1060 LET E=12: LET F=.058
1065 CLS : PRINT AT 4,8; "GENERATORE MORS
1070 PRINT AT 6.2: "PREMI UNO DEI SEGUENT
I TASTI"
1075 PRINT AT 8.1: "V = SELEZIONE VELOCIT
```

```
A'(MAX.20)"
1080 PRINT AT 10.1: "L = INPUT LETTERE"
1085 PRINT AT 12.1: "R = RIPETIZIONE MESS
eccto"
1090 PRINT AT 14.1: "C = PAROLE CASUALI"
1095 PRINT FLASH 1:AT 17.0: "VELOCITA" =
" · E · " PAROLE PER MINITO"
1100 PRINT AT 21.10: "F PER FINIRE"
1105 PAUSE 10: GO SUB 1425
1110 IF Ga="C" THEN GO TO 1145
1115 IF G##"L" THEN GO TO 1295
1120 IF GG="R" THEN GO TO 1250
1125 IF G$="V" THEN GO TO 1335
1130 IF GS="F" THEN CO TO 1440
1135 IF G#="" THEN GO TO 1105
1140 PRINT AT 19,11: "SBAGLIATO!": BEEP .
5.-40: GO TO 1065
1145 CLS : PRINT BRIGHT 1; AT 0,9; "PAROL
E CASUALI"
1150 PRINT AT 1.5: "PREMI ENTER PER FINIR
E"
1155 PRINT AT 2,6; "UN TASTO PER FERMARE"
1160 LET X=="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
. . . 21234567898"
1165 DIM H#(5)
1170 FOR Xe1 TO 5
1175 LET HeCX >=XeCINT CRNDxLEN Xe >+1 >
1180 NEXT X
1185 LET D$=H$
1190 GO SUB 1310
1195 PAUSE 5: IF INKEY#<>" THEN GO SUB
1410
1200 GO TO 1170
1205 CLS : PRINT BRIGHT 1: " CODIFICA MO
RSE : PREMI I TASTI.": PRINT
1210 PRINT AT 1.5: "PREMI ENTER PER FINIR
E": PRINT
1215 GO SUB 1415
1220 LET A=CODE G$-43
1225 IF A=-30 THEN GO TO 1065
1230 IF A=-11 THEN PRINT " ":: PAUSE 10
```

1235 IF A=2 OR A=4 OR A=17 OR A=18 OR A=

: CO TO 1215

```
19 OR A=21 OR A<1 OR A>47 THEN BEEP .5.
-40: GO TO 1215
1240 PRINT G5:
1245 GO SUB 1365; GO TO 1215
1250 CLS
1255 LET ZZ=0: INPUT BRIGHT 1; "DAMMI IL
MESSAGGIO ":D$
1260 GO SUB 1285: IF ZZ THEN GO TO 1255
1265 CLS : PRINT BRIGHT 1:AT 1.5: "PREMI
ENTER PER EINTRE"
1270 PRINT : PRINT
1275 GO SUB 1310
1280 PAUSE 10: GO TO 1275
1285 FOR K=1 TO LEN DS
1290 LET 8=CODE D#(K)-43
1295 IF A=-11 THEN GO TO 1305
1300 IF 8=2 OR 8=4 OR 8=17 OR 8=18 OR 8=
19 OR A=21 OR A<1 OR A>47 THEN PRINT AT
0.6:DO(K): CARATTERE INESATTO": LET ZZ
=1: BEEP .3,-40
1305 NEXT K: RETURN
1310 FOR K=1 TO LEN DS
1315 PRINT D$(K):
1320 LET 8=CODE D#(K)-43
1325 GO SUB 1365: NEXT K
1330 PRINT : RETURN
1335 CLS
1340 INPUT "PAROLE PER MINUTO ? ":F
1345 IF E>20 THEN PRINT BT 0.4: "SONO TR
OPPE...RIPROVA !!": GO TO 1340
1350 IF E<4 THEN PRINT BT 0.4: "SONO POC
HE... PIPPOVE II": CO TO 1340
1355 LET F=.7/E
1369 GO TO 1965
1365 IF A=-11 THEN PAUSE F*200: RETURN
1370 FOR I=1 TO 6
1375 IF A$(A.I)=" " THEN GO TO 1395
1380 BEEP VAL 8$(8.1)*F.40
1385 FOR Z=1 TO 70-E STEP E: NEXT Z
1390 NEXT I
1395 FOR Z=1 TO 140-E STEP E: NEXT Z
1400 IF INKEY$=CHR$ 13 THEN GO TO 1065
1405 RETURN
```

```
1410 IF INKEY$<>"" THEN GO TO 1410
1415 IF INKEY$="" THEN GO TO 1415
1420 LET G&=INKEY$ RETURN
1425 OVER 1: PLOT 50,135: DRHW 0,9: DRHW
156,0
1430 DRHW 0,-9: DRHW -156,0
1430 DRHW 0,-9: DRHW -156,0
```

1440 POKE 23658,0

Una giusta via di mezzo fra la praticità di uso e la velocità di esecuzione di un programma è rappresentata dall'uso combinato del BASIC e del linguaggio macchina; la conoscenza di quest'ultimo è comunque indispensabile per poter sfruttare a pieno il proprio calcolatore.

Questa è la premessa da cui parte l'autore, per proporre una serie di interessanti programmi BASIC che si servono di routine scritte in linguaggio macchina.

La proposta è un po' diversa dal solito e per questo particolarmente interessante presentando un utilizzo intelligente e raffinato della macchina.